

Pocket PC 用画像ビューア

Easy Viewer
for Pocket PC
Version 3.44

操作説明書

新潟キヤノテック株式会社

ごあいさつ

このたびは本製品をご使用いただきまして、誠にありがとうございます。

本製品は、Pocket PC 用画像ビューアです。本書では、本製品の操作について説明しております。本製品を使いこなしていただくために本書をよくお読みください。

© NIIGATA CANOTEC CO., INC. 1999-2003

おことわりとご注意

- ・ 本製品および本書の内容の一部、または全部を無断で複製することは、法律により禁止されております。
- ・ 本製品の全てまたは一部を、第三者に譲渡、貸与および再使用許諾することはできません。
- ・ 本製品の仕様は、将来予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- ・ 本製品を正規の使いかた以外の方法で使用したり、改変等を行った場合は、その動作について、新潟キヤノテック株式会社は一切責任を負いません。
- ・ お客様固有と思われる障害につきましては、弊社のサポート範囲外となります。
- ・ 本製品は、個人として使用するほかは、著作権法上、新潟キヤノテック株式会社に無断で使用することはできません。
- ・ 本製品のご使用に関して、直接または間接に生じる一切の損害（通常損害、特別損害およびその他一切の損害）について、新潟キヤノテック株式会社は責任を負いません。ご了承ください。
- ・ 本書中の画面のイラストについて実際の画面と異なる場合があります。ご了承ください。

商標について

- ・ Microsoft、Windows、ActiveSync、PowerPoint、Windows Media、Windows Mobile は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Windows の正式名称は Microsoft Windows operating system です。
- ・ ActiveSync の正式名称は ActiveSync technology です。
- ・ PowerPoint の正式名称は PowerPoint presentation graphics program です。
- ・ その他、記載の製品名、サービス名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

もくじ

ごあいさつ	ii
-------------	----

第 1 章 ご使用のまえに	1-1
本書について	1-2
本製品の操作について	1-2
Pocket PC の操作について	1-2
カーソルキーおよびアクションキーについて	1-2
本製品の特徴	1-3
動作環境	1-4
体験版について	1-5
シリアル番号のご入手について	1-5
シリアル番号の登録について	1-6
インストール	1-7
本製品の削除	1-14
パソコンから本製品を削除する	1-14
Pocket PC で本製品を削除する	1-16
アップグレード	1-18
旧バージョンからアップグレードする	1-18
バンドル版からアップグレードする	1-19

第 2 章 EasyViewer の操作	2-1
EasyViewer の起動と終了	2-2
EasyViewer を起動する	2-2
EasyViewer を終了する	2-2
画像を表示する	2-3
表示モードについて	2-3
表示モードを切り替える	2-5
マルチウィンドウ表示のレイアウトを変更する	2-7
他の画像を表示する	2-8
デジタルカメラで撮影した画像を表示する	2-12
高速表示機能を使用する	2-14
画像の操作	2-16
インデックス表示で画像をアクティブにする	2-16

インデックス表示で画像を選択する	2-18
選択モードで画像を選択する	2-21
インデックス表示でインデックス画像の大きさを変更する	2-23
一枚表示の画像の表示サイズを変更する	2-23
画像を並び替える	2-24
インデックス表示の画像のタイトルを変更する	2-24
画像のパスを表示する	2-24
画像を回転する	2-25
画像を反転する	2-25
画像の明るさを調整する	2-26
画像情報を表示する	2-27
画像をスライドショーで閲覧する	2-28
スライドショーを実行する	2-29
手動でスライドショーを実行する	2-30
スライドショーの表示方法を設定する	2-32
画像をプレゼンテーションで表示する	2-35
音声・動画ファイルを実行する	2-36
音声・動画ファイルを実行する	2-36
音声・動画ファイルの表示を設定する	2-37
画像にコメントをつける	2-38
テキストコメントをつける	2-38
手書きコメントをつける	2-40
コメントを変更する	2-42
コメントを削除する	2-42
画像に手書きで文字や線を描く	2-43
画像に手書きで文字や線を描く	2-43
手書きペイント画面のツールバーの表示を設定する	2-45
画像を保存する	2-46
画像を JPEG 形式のファイルで保存する	2-47
HTML 形式のファイルを作成する	2-49
画像を削除する	2-53
画像をメールに添付する	2-54
インデックス表示、一枚表示、マルチウィンドウ表示で、 画像をメールに添付する	2-54
手書きペイント画面で、画像をメールに添付する	2-56

画像を赤外線から送信する	2-59
インデックス表示、一枚表示、マルチウィンドウ表示で、 画像を赤外線から送信する	2-59
手書きペイント画面で、画像を赤外線から送信する	2-62
<hr/>	
第 3 章 EasyViewer アルバムの操作	3-1
EasyViewer アルバムの起動と終了	3-2
EasyViewer アルバムを起動する	3-2
EasyViewer アルバムを終了する	3-2
新しいアルバムを作成する	3-3
画像の追加と削除	3-5
アルバムに画像を追加する	3-5
アルバムから画像を削除する	3-6
アルバムの操作	3-7
他のアルバムを開く	3-7
アルバムで他の画像を表示する	3-8
アルバムの名前を表示する	3-9
アルバムの名前を変更する	3-9
アルバムを削除する	3-10
全画面表示でアルバムを表示する	3-11
アルバムの設定	3-12
アルバムのレイアウトを変更する	3-12
画像枠の色を変更する	3-13
タイトルの表示を変更する	3-14
タイトルとページの色を変更する	3-15
アルバムの画像の操作	3-16
アルバムの画像の明るさを調整する	3-16
アルバムの画像を回転する	3-17
アルバムの画像を反転する	3-18
アルバムの画像を移動する	3-19
他の位置へ画像を移動する	3-19
他のアルバムへ画像を移動する	3-20
アルバムの画像にふせんをつける	3-24

ふせんについて	3-24
アルバムの画像にふせんをつける	3-24
ふせんの名前を変更する	3-25
ふせんを削除する	3-26
ふせんを移動する	3-27
アルバムの画像にコメントをつける	3-29
アルバムの画像にテキストコメントをつける	3-29
アルバムの画像に手書きコメントをつける	3-31
アルバムの画像のコメントを変更する	3-34
アルバムの画像のコメントを削除する	3-34
アルバムの画像に手書きする	3-35
アルバムに手書きデータを表示する	3-38
アルバムイメージを保存する	3-39
アルバムイメージをメールに添付する	3-42
アルバムイメージを赤外線から送信する	3-43

付 録	付録-1
困ったとき	付録-2
ツールバーのボタン	付録-6
EasyViewer のツールバーのボタン	付録-6
EasyViewer アルバムのツールバーのボタン	付録-9

お問い合わせについて	巻末
------------------	----

第 1 章

ご使用のまえに

本書について

本製品の操作について

本書では、本製品の操作方法を説明しております。操作方法についてはヘルプでもご覧になれます。

ヘルプの開き方

EasyViewer または EasyViewer アルバムを起動し、[スタート] メニューより [ヘルプ] を選択します。

Pocket PC の操作について

Pocket PC の操作については、Pocket PC に付属の説明書をご覧ください。Microsoft® ActiveSync® (以降、ActiveSync といいます) については、ActiveSync のヘルプおよび Pocket PC に付属の説明書をお読みください。

カーソルキーおよびアクションキーについて

カーソルキーおよびアクションキーの名称は、Pocket PC の機種によって異なります。カーソルキーはカーソルボタンやナビゲーションボタンなど、アクションキーはアクションコントロールやアクションボタンなどの名称になっているものもあります。

Pocket PC によっては、カーソルキーやアクションキーが搭載されていない機種もあります。そのような機種では、カーソルキーやアクションキーを使用して、画像を操作することはできません。

本製品の特徴

本製品は、Pocket PC で画像を表示するためのソフトウェアです。

本製品は、EasyViewer と EasyViewer アルバムの 2 つのアプリケーションより構成されています。

EasyViewer では、JPEG 形式 (Exif 形式を含む) およびビットマップ形式、FlashPix 形式の画像を表示できます。

EasyViewer では、Pocket PC (メインメモリ) 内の画像だけではなく、デジタルカメラで撮影した画像が記録されているメモリカード (「 DCF 」 および 「 CIFF 」 フォーマット) 内の画像を表示することができます。

EasyViewer では、インデックス表示、一枚表示、マルチウィンドウ表示の 3 種類の方法で画像を表示することができます。

EasyViewer では、画像をスライドショーで閲覧できます。

EasyViewer では、音声・動画ファイルから Microsoft Windows Media® Player for Pocket PC (以降、Windows Media Player といいます) を起動することができます (動画ファイルは Windows Media Player7 以降)。

EasyViewer では、JPEG 形式 (Exif 形式を含まない) および HTML 形式で画像を保存できます。

EasyViewer では、選択した画像をメールに添付したり、赤外線から送信できます。

EasyViewer では、Pocket Presenter シリーズ付属の Pocket Presenter CF Unit を使用して Pocket PC と接続された外部ディスプレイおよび TV モニタに画像を表示することができます。

EasyViewer アルバムでは、アルバムを作成して JPEG 形式およびビットマップ形式、FlashPix 形式の画像を整理することができます。アルバムへの画像追加は EasyViewer を使用します。

EasyViewer アルバムでは、アルバムに表示しているページを使用して、HTML 形式ファイルを作成することができます。

EasyViewer アルバムでは、アルバムに表示しているページを JPEG 形式の画像にして、メールに添付したり、赤外線から送信できます。

EasyViewer および EasyViewer アルバムでは、画像の上に手書きで文字や線を描くことができます。

EasyViewer および EasyViewer アルバムでは、画像にテキストコメントおよび手書きコメントを付けることができます。

動作環境

本製品は、以下の環境でご使用になれます。

Pocket PC

OS

- ・ Microsoft Pocket PC 2002 Software 日本語版
- ・ Microsoft Windows Mobile™ 2003 software for Pocket PC 日本語版

CPU

上記OSが正常に動作するCPU

Pocket PCの対応機種について

対応機種の最新情報につきましては、弊社のホームページをご覧ください。

<http://www.niigata-canotec.co.jp/>

パーソナル・コンピュータ

本製品をパーソナル・コンピュータ（以下パソコン）からインストールする場合には、ご使用のPocket PCに付属のActiveSyncがインストールされ、正常に動作するパソコンが必要です。ActiveSyncのインストールおよび操作等につきましては、ActiveSyncのヘルプおよびPocket PCに付属の説明書をお読みください。

体験版について

本製品は体験版です。インストール後30日間無料でご試用になれます。それ以降ご使用になる場合は、弊社ホームページよりシリアル番号をご入手ください。シリアル番号を本製品へ登録することにより、30日以降もご使用になれます。シリアル番号の登録がございませんと、30日以降ご使用になれません。

起動時のメッセージについて

EasyViewerおよびEasyViewerアルバムの起動のたびに「このアプリケーションは体験版のため、試用期限は30日です。」のメッセージが表示されます。シリアル番号を登録されますとこのメッセージは表示されなくなります。

体験版の機能について

シリアル番号の登録前とシリアル番号の登録後で、本製品の機能に違いはございません。

シリアル番号のご入手について

試用期間後も継続してご使用になられる場合は、弊社ホームページよりライセンスをご購入になり、シリアル番号をご入手ください。

<http://www.niigata-canotec.co.jp/>

本製品に関するお問い合わせへのご回答などのサポートは、シリアル番号をご入手いただいたお客様を対象に行っております。シリアル番号のご入手後のお問い合わせについては、巻末の「お問い合わせについて」をご覧ください。シリアル番号を入手されていないお客様のサポート等はいたしかねますので、ご了承ください。

シリアル番号の登録について

シリアル番号をご入手後、EasyViewerの[情報]メニューの[バージョン情報]よりシリアル番号をご登録ください。体験版が解除され30日以降もご使用になれます。

1. EasyViewerの[情報]メニューより[バージョン情報]を選択します。
[バージョン情報]ダイアログが表示されます。
2. [バージョン情報]ダイアログの[登録]ボタンをタップします。
シリアル番号の登録ダイアログが表示されます。
3. シリアル番号を半角英数字で入力し、[登録]ボタンをタップします。
これでシリアル番号の登録は完了です。

インストール

1. 弊社ホームページより本製品のインストールファイルをパソコンへダウンロードします。パソコンからインストールするためのインストールファイルと、Pocket PC上でインストールするためのインストールファイルの2種類を用意しております。目的のインストール方法に合ったインストールファイルをダウンロードしてください。

パソコンからインストールする場合

弊社ホームページより、パソコンからインストールするためのインストールファイルをダウンロードしてください。

Pocket PC上でインストールする場合

弊社ホームページより、Pocket PC上でインストールするためのインストールファイル（cab）をダウンロードしてください。なお、インストールファイル（cab）はインストールが完了すると削除されますので、あらかじめバックアップコピーを作成しておいてください。

2. インストール方法によりそれぞれ以下の操作を行ってください。


パソコンからインストールする場合

- (1) パソコンとPocket PCをPocket PCに付属の接続ケーブル等で接続し、パソコンとPocket PCの通信が可能な状態にします。パソコンとPocket PCの接続および通信方法については、Pocket PCに付属の説明書をご覧ください。
- (2) 弊社ホームページよりダウンロードしたインストールファイルを解凍し、「Setup.exe」をダブルクリックします。

Pocket PC上でインストールする場合

- (1) インストールファイルをパソコンへダウンロードした後は、パソコンとPocket PCを接続し、Pocket PCにインストールファイルをコピーします。
パソコンとPocket PCは、Pocket PCに付属の接続ケーブル等で接続し、パソコンとPocket PCの通信が可能な状態にします。パソコンとPocket PCの接続および通信方法については、Pocket PCに付属の説明書をご覧ください。
- (2) Pocket PC上でEasyViewerのインストールファイル（cab）をタップします。

3. パソコンからインストールする場合は次の手順へ進みます。Pocket PC 上でインストールする場合は **12.** へ進みます。
4. パソコン上でインストールファイルの「Setup.exe」をダブルクリックすると、[ようこそ] 画面が表示されますので、[次へ] ボタンをクリックします。




5. [使用許諾契約] 画面が表示されますので、内容をお読みになり、同意いただける場合は [はい] ボタンを、同意いただけない場合は [いいえ] ボタンをクリックしてください。同意いただけない場合は、インストールは中止されます。

6. アイテムの選択の画面が表示されますので、インストールするアイテムをチェックし、[次へ] ボタンをクリックします。



EasyViewerアルバムをご使用になる場合は、この画面で「アルバム機能」がチェックされていることを確認してください。

7. インストールの確認画面が表示されますので、[はい] ボタンをクリックします。



8. [完了] 画面が表示されますので、[完了] ボタンをクリックします。

9. 「モバイルデバイスからアプリケーションのデータを取得しています」のメッセージに続いて、「既定のアプリケーションセットアップディレクトリに " NIIGATA-CANOTEC EViewerAlbum " や他のインストール待機中のアプリケーションをインストールしますか」のメッセージが表示されますから、[はい] ボタンをクリックします。



- 6.の画面でアルバム機能をチェックしていない場合は、「既定のアプリケーションセットアップディレクトリに " NIIGATA-CANOTEC EViewer " をインストールしますか」のメッセージが表示されます。

インストール待機中のメッセージが表示されたとき

パソコンとPocket PCが通信状態にない場合、「インストールされたアプリケーションは、次にモバイルデバイスを接続したときにダウンロードされます」のメッセージが表示されます。この場合（現在通信状態にない場合）、次に接続したときに、自動的に本製品の転送が開始されます。以下の点をご確認の上、パソコンとPocket PCを通信させてください。

Pocket PCとパソコンをPocket PCに付属の接続ケーブル等で接続します。

Pocket PCの電源が入っていることを確認します。


インストール先について

「既定のアプリケーションセットアップディレクトリに ” NIIGATA-CANOTEC EViewer ” をインストールしますか」のメッセージで「はい」ボタンをクリックすると、Pocket PC（メインメモリ）にインストールされますが、これ以外の場所（Pocket PCに装着したメモリカード）にインストールすることもできます。その場合は、前述のメッセージで[いいえ]ボタンをクリックします。インストール中「受け側メディアの選択」画面が表示されますので、インストール先のメディアを選択します。


本製品をPocket PCに装着したメモリカードへインストールしてご使用になる場合、メモリカードをインストール先に指定してください。Pocket PC側のメモリの空き容量が少ない場合には、メモリカードにインストールすることにより、メモリ使用量を抑えることができます。ただし、本製品をインストールしたメモリカードを他のPocket PCへ挿入して本製品をご使用になることはできません。インストールしたPocket PCでのみ本製品をご使用になれます。

10. Pocket PC へ本製品の転送が始まります。


11. 転送が完了すると、「インストールの完了に必要な追加手順がないか、モバイルデバイスの画面を確認してください」のメッセージが表示されますから[OK]ボタンをクリックします。



- 12.** Pocket PC 側に「このアプリケーションは試用期間限定の体験版としてインストールします。インストール後、EasyViewerのバージョン情報ダイアログよりシリアル番号を入力することで解除できます。」のメッセージが表示されますから、[OK] ボタンをタップします。




- 13.** 続いて Pocket PC 側に [機能の選択] 画面が表示されますから、FlashPix 形式の画像をご使用になる場合は、[する] のボタンをチェックし、[OK] ボタンをタップします。ご使用にならない場合は、[しない] のボタンをチェックします。



- 14.** Pocket PC 側でインストールが続きます。

- 15.** Pocket PC 側に「画像ファイルと関連付けますか？インストール終了後、オプション設定から変更が可能です。」のメッセージが表示されますので、関連付ける場合は[はい] ボタンをタップします。



- 16.** Pocket PC上でインストールした場合で、EasyViewerアルバムをご使用になりたいときは、EasyViewer アルバムのインストールファイル (cab) をタップします。

これで、本製品のインストールは完了です。

MEMO

EasyViewerと画像ファイルを関連付けると、ファイルエクスプローラで画像ファイルをタップしてEasyViewerを起動することができます。インストール後、[表示] メニューの [オプション] の [関連付け] プロパティシートでも設定できます。

本製品の削除

パソコンから本製品を削除する

パソコンから本製品をインストールした場合、本製品をパソコンとPocket PCの両方から、またはPocket PCだけから削除することができます。パソコンとPocket PCの両方から本製品を削除した場合は、インストールファイルから再インストールする必要があります。Pocket PC だけから本製品を削除した場合は、ActiveSync を使用して Pocket PC に本製品をインストールすることができます。

インストールファイル(cab)を使用して、Pocket PC 上で本製品をインストールした場合は、後述の「Pocket PC で本製品を削除する」をお読みください。

1. パソコンと Pocket PC を Pocket PC に付属の接続ケーブル等で接続し、パソコンと Pocket PC の通信が可能な状態にします。
パソコンとPocket PCの接続および通信方法については、Pocket PCに付属の説明書をご覧ください。
2. パソコン側で ActiveSync のウィンドウを開きます。
ActiveSyncの操作については、ActiveSyncのヘルプおよびPocket PCに付属の説明書をお読みください。
3. ActiveSyncの[ツール]メニューより[アプリケーションの追加と削除]を選択します。
4. [アプリケーションの追加と削除] ダイアログが開きます。



5. 以下のいずれかの操作を行います。

パソコンとPocket PCの両方から本製品を削除する場合は、一覧で「NIIGATA-CANOTEC EViewer」を選択し、[削除] ボタンをクリックします。

EasyViewerアルバムをインストールしている場合は、「NIIGATA-CANOTEC EViewerAlbum」を選択し、[削除] ボタンをクリックします。

Pocket PCだけから本製品を削除する場合は、一覧で「NIIGATA-CANOTEC EViewer」をオフにし、[OK] ボタンをクリックします。

EasyViewerアルバムをインストールしている場合は「NIIGATA-CANOTEC EViewerAlbum」もオフにし、[OK] ボタンをクリックします。

6. 削除確認のメッセージが表示されますから、確認して[OK]ボタンをクリックします。
本製品が削除されます。

Pocket PC で本製品を削除する

インストールファイル(cab)を使用して、Pocket PC 上で本製品をインストールした場合は、Pocket PC 上で本製品を削除します。

パソコンから本製品をインストールした場合は、前ページの「パソコンから本製品を削除する」をお読みください。

1. Pocket PC の [スタート] メニューから [設定] メニューを選択します。
2. [システム] タブをタップし、[システム] プロパティシートを表示します。
3. 「プログラムの削除」または「アプリケーションの削除」アイコンをタップします。
4. 「プログラムの削除」または [アプリケーションの削除] ダイアログが表示されます。



5. 一覧で「NIIGATA-CANOTEC EViewer」を選択し、[削除] ボタンをタップします。
6. 削除確認のメッセージが表示されますから、確認して[はい] ボタンをタップします。
7. EasyViewer アルバムをインストールしている場合は、一覧で「NIIGATA-CANOTEC EViewerAlbum」を選択し、[削除] ボタンをタップします。

8. 削除確認のメッセージが表示されますから、確認して[はい]ボタンをタップします。
本製品が削除されます。

✍ MEMO

パソコンから本製品をインストールした場合でも、上記方法でPocket PC だけから本製品を削除できます。

アップグレード

本製品のバージョンは3.44です。本製品の旧バージョンや他社のPocket PCにバンドルされているEasyViewerからアップグレードを行う場合は、旧バージョンを削除してから本製品をインストールしてください。必ずEasyViewerとEasyViewerアルバムの両方を削除してください。

MEMO

バージョンは、EasyViewerの[情報]メニューの[バージョン情報]より確認することができます。

旧バージョンからアップグレードする

1. 旧バージョンの「NIIGATA-CANOTEC EViewer」と「NIIGATA-CANOTEC EViewerAlbum」を削除します。

パソコンから旧バージョンをインストールした場合、P.1-14「パソコンから本製品を削除する」の手順にしたがってパソコンとPocket PCの両方から旧バージョンを削除してください。

インストールファイル(cab)を使用してPocket PC上で旧バージョンをインストールした場合、P.1-16「Pocket PC上で本製品を削除する」にしたがって旧バージョンを削除してください。

2. P.1-7「インストール」の手順にしたがって本製品をインストールします。

3. シリアル番号を登録します。

登録方法については、P.1-6「シリアル番号の登録について」をご覧ください。シリアル番号は旧バージョンの番号をそのままご使用になれます。

バンドル版からアップグレードする

1. P.1-14「パソコンから本製品を削除する」にしたがって、パソコンとPocket PCの両方から「NIIGATA-CANOTEC EViewer」を削除します。
2. P.1-7「インストール」の手順にしたがって本製品をインストールします。

メモ

本製品は、インストール後30日間無料でご試用になれます。それ以降ご使用になる場合は、弊社ホームページよりシリアル番号をご入手ください。シリアル番号の入手方法については、P.1-5「シリアル番号のご入手について」をご覧ください。


第 2 章

EasyViewer の操作

EasyViewerの起動と終了

EasyViewerを起動する

1. [スタート] メニューから [プログラム] メニューを選択します。
2. 「 EasyViewer 」アイコンをタップします。



EasyViewerが起動します。

MEMO

ファイルエクスプローラで画像ファイルをタップしてEasyViewerを起動することもできます。その場合、[表示] メニューの [オプション] の [関連付け] プロパティシートで画像形式とEasyViewerを関連付けます。

EasyViewerは、EasyViewerアルバムからも起動できます。EasyViewerアルバムから起動する場合、EasyViewerアルバムの [表示] メニューから [EasyViewer] を選択するか、または [ファイル] メニューから [画像の追加] を選択します。

EasyViewerを終了する

1. [ファイル] メニューから [終了] を選択します。
EasyViewerが終了します。


画像を表示する

表示モードについて

EasyViewerでは、インデックス表示、一枚表示、マルチウィンドウ表示の3つの方法で画像を表示できます。

インデックス表示

複数の画像が一覧表示されますから、画像の検索に便利です。画面には、画像および画像が入っているフォルダが表示されます。画像が入っていない余計なフォルダは表示されません。




一枚表示

画面に画像が1枚だけ表示され、画像の拡大・縮小が可能です。



マルチウィンドウ表示

一枚表示領域とインデックス表示領域から構成されています。インデックス表示領域でタップした画像を一枚表示領域に表示し、画像の拡大・縮小が可能です。



MEMO

Windows Media Player がインストールされている場合、インデックス表示には、Windows Media Player 対応の音声・動画ファイル、およびそれらのファイルが入っているフォルダが表示されます（動画ファイルはWindows Media Player 7以降の場合に表示されます）。

音声・動画ファイルの表示の有無は、[表示] メニューの [オプション] の [音声・動画] プロパティシートで設定できます。

マルチウィンドウ表示のレイアウトは、[表示] メニューの [オプション] の [表示] プロパティシートで変更できます。

表示モードを切り替える

インデックス表示から他の表示モードへ切り替える

インデックス表示から他の表示モードへ切り替えるには、以下のいずれかの操作を行います。

- ・ 画像をタップします。
- ・ 画像をアクティブにし、[表示] メニューから [一枚表示] または [マルチウィンドウ表示] を選択します。
- ・ 画像をアクティブにし、カーソルキーやアクションキーの中央を押します。

MEMO

画像のアクティブについては、P.2-16「インデックス表示で画像をアクティブにする」をお読みください。

画像をタップ、またはカーソルキーやアクションキーを使用して表示モードを変更した場合、[表示] メニューの [オプション] の [表示] プロパティシートの設定により、一枚表示とマルチウィンドウ表示のいずれかの表示モードに切り替わります。

画像のタイトルをタップしても、表示モードは変わりません。画像のタイトルをタップアンドホールドすると、画像の保存場所と名前 (パス) が表示されます。

一枚表示から他の表示モードへ切り替える

一枚表示からインデックス表示へ切り替えるには、以下のいずれかの操作を行います。

- ・ 画像をタップします。
- ・ [表示] メニューから [インデックス表示] を選択します。
- ・ カーソルキーやアクションキーの中央を押します。

一枚表示からマルチウィンドウ表示にするには、[表示] メニューから [マルチウィンドウ表示] を選択します。

マルチウィンドウ表示から他の表示モードへ切り替える

マルチウィンドウ表示からインデックス表示へ切り替えるには、以下のいずれかの操作を行います。


- ・ 一枚表示の画像をタップします。
- ・ [表示] メニューから [インデックス表示] を選択します。
- ・ 一枚表示領域に画像が表示されている状態で、カーソルキーやアクションキーの中央を押します。

マルチウィンドウ表示から一枚表示にするには、[表示] メニューから [一枚表示] を選択します。

画像のタップで切り替わる表示モードを選択する

インデックス表示で、画像をタップしたときに切り替わる表示モードをお好みで選択できます。

1. EasyViewer の [表示] メニューから [オプション] を選択します。
2. [表示] プロパティシートが表示されます。




3. 「一枚表示」または「マルチウィンドウ表示」のいずれかを選択します。
4. [OK] ボタンをタップします。

マルチウィンドウ表示のレイアウトを変更する

マルチウィンドウ表示では、一枚表示領域を縦長または横長のいずれかで表示することができます。

1. EasyViewer の [表示] メニューから [オプション] を選択します。
2. [表示] プロパティシートが表示されます。



3. 一枚表示領域の向きを選択します。
 - 「横」を選択すると、一枚表示領域が横長になります。
 - 「縦」を選択すると、一枚表示領域が縦長になります。
 - 「自動」を選択すると、画像に合わせて一枚表示領域の向きが自動的に切り替わります。縦長の画像の場合は一枚表示領域が縦長になり、横長の画像の場合は横長になります。
4. [OK] ボタンをタップします。

他の画像を表示する

インデックス表示で他の画像を表示する

画面右側にスクロールバーが現れている場合は、表示されていない画像がありますので、スクロールバーをタップしてスクロールします。

インデックス表示で他のフォルダの画像を表示する

上の階層のフォルダの画像を表示するには、目的のフォルダが表示されるまで、[ファイル] メニューから[一つ上のフォルダへ]を選択します。インデックス表示上のフォルダのアイコンをタップすると、そのフォルダの中の画像が表示されます。

一枚表示で他の画像を表示する

一枚表示の場合、[前表示] ボタン ◀ または [次表示] ボタン ▶ を使用して、インデックス表示の並び順に画像を見ることができます。

- ・ [前表示] ボタン ◀ をタップすると、インデックス表示上の前の画像が表示されます。
- ・ [次表示] ボタン ▶ をタップすると、インデックス表示上の次の画像が表示されます。

MEMO

[前表示] ボタン ◀ または [次表示] ボタン ▶ は、[表示] メニューの [オプション] の [ツールバー] プロパティシートで、表示の有無および表示位置を変更できます。

マルチウィンドウ表示で他の画像を一枚表示にする

インデックス表示領域で画像をタップすると、その画像が一枚表示領域に表示されます。



マルチウィンドウ表示でインデックス表示領域に他の画像を表示する

インデックス表示領域にスクロールバーが現れている場合は、表示されていない画像がありますので、スクロールバーをタップしてスクロールします。

マルチウィンドウ表示で他のフォルダの画像を表示する

上の階層にあるフォルダの画像をインデックス表示領域に表示するには、目的のフォルダが表示されるまで、[ファイル]メニューから[一つ上のフォルダへ]を選択します。インデックス表示領域のフォルダのアイコンをタップすると、そのフォルダの中の画像を表示できます。

画像を開く

[ファイル]メニューの[開く]から、画像ファイルを直接指定して表示することができます。インデックス表示の場合は、一枚表示またはマルチウィンドウ表示へ表示モードが切り替わります。

1. EasyViewer の [ファイル] メニューから [開く] を選択します。
2. [開く] ダイアログが表示されます。




3. [フォルダ] から表示したい画像が入っているフォルダを選択します。
4. [種類] から画像の種類を選択します。
5. 一覧から画像を選択します。
選択した画像が表示されます。


MEMO

[ファイル]メニューの[開く]から表示できる画像は、Pocket PC (メインメモリ) およびメモリカードの各「My Documents」フォルダ内の画像です。「My Documents」フォルダ以外にある画像は、[ファイル]メニューの[開く]から表示できません。

画像ファイルから EasyViewer を起動する

ファイルエクスプローラ上の画像ファイルから EasyViewer を起動し、その画像を表示する場合は、画像形式と EasyViewer を関連付けます。

1. EasyViewer の [表示] メニューから [オプション] を選択します。
2.  をタップして、[関連付け] タブを表示します。
3. [関連付け] タブをタップし、[関連付け] プロパティシートを表示します。




4. EasyViewer と関連付ける画像形式をオン、関連付けない画像形式をオフにします。
5. [OK] ボタンをタップします。

一枚表示のツールバーの表示を設定する

一枚表示には、前後の画像を表示するためのツールバー（◀と▶）が表示されます。このツールバーの表示の有無や表示位置を変更できます。

1. EasyViewer の [表示] メニューから [オプション] を選択します。
2. [ツールバー] タブをタップし、[ツールバー] プロパティシートを表示します。




3. 一枚表示でツールバーを表示する場合は[一枚表示でツールバーを表示する]をオン、表示しない場合はオフにします。
4. [表示する位置] でツールバーの表示位置を設定します。
5. [OK] ボタンをタップします。

デジタルカメラで撮影した画像を表示する

デジタルカメラで撮影した画像が記録されているメモリカード内の画像を表示できます。

1. デジタルカメラからメモリカードを取り出し、Pocket PC のメモリカードスロットへ挿入します。
メモリカードの取り出しについてはデジタルカメラの説明書、メモリカードの挿入についてはPocket PCの説明書をお読みください。
2. EasyViewer を起動します。
3. 一枚表示の場合は、インデックス表示またはマルチウィンドウ表示に表示モードを切り替えます。
4. 一番上の階層の一覧が表示されるまで、[ファイル]メニューから[一つ上のフォルダへ]を選択します。
5. 一番上の階層まで移動すると、デジタルカメラのアイコンが描かれているフォルダ(「DCIM」または「DC97」という名前)が表示されます。
このフォルダがデジタルカメラのメモリカードを示すフォルダです。



6. 「DCIM」または「DC97」フォルダをタップします。
7. メモリカードに記録されている画像が表示されます。
デジタルカメラによっては、「DCIM」および「DC97」フォルダの下に、「106CANON」や「CTG_0010」などのフォルダがありますから、画像が表示されるまでフォルダを開いてください。


メモ

「DCIM」フォルダはそのメモ리카ードが「DCF」フォーマットで記録されている場合に表示され、「DC97」フォルダは「CIFF」で記録されている場合に表示されます。EasyViewerでは「DCF」および「CIFF」フォーマットで記録されているメモ리카ードの画像を表示することができます。メモ리카ードのフォーマットについては、デジタルカメラの説明書をお読みください。

高速表示機能を使用する

高速表示機能を使用すると、一度表示した画像を縮小保存することで、次回からの表示時間を短縮することができます。

1. EasyViewer の [表示] メニューから [オプション] を選択します。
2. [高速表示] タブをタップし、[高速表示] プロパティシートを表示します。



3. 高速表示機能を使用する場合は [高速表示機能を使用する] をオンに設定し、表示しない場合はオフに設定します。
4. [高速表示用データの保存場所] から保存場所を選択します。
 - 「インストールフォルダ」を選択すると、EasyViewerのインストールフォルダの下に「Cache」フォルダが作成され、高速表示用データが保存されます。
 - 「メインメモリ」を選択すると、「My Documents」フォルダの下に「Cache」フォルダが作成され、高速表示用データが保存されます。
 - 「メモリカード」を選択すると、メモリカード内に「Cache」フォルダが作成され、高速表示用データが保存されます。
5. 「OK」ボタンをタップします。

メモ

[高速表示機能を使用する]をオフにした場合は、「Cache」フォルダは自動的に削除されます。ただし、メモリカード内に「Cache」フォルダを作成した場合は、メモリカードを装着していないと自動的に削除されません。


「Cache」フォルダに保存される高速表示用データは隠しファイルになっています。

画像の操作


インデックス表示で画像をアクティブにする

アクティブな画像は、表示モードの切り替えや、手書きペイントの対象となる画像です。

インデックス画像が大きい場合



インデックス画像が小さい場合



枠が紺色の実線で囲まれ、タイトルの背景が紺色の画像がアクティブな画像です。

画像をアクティブにする


次のいずれかの操作で画像がアクティブになります。

- ・ フォルダを開いた場合、左上の画像がアクティブになります。
- ・ 画像を一枚選択すると、その画像がアクティブになります。
- ・ 画像を複数選択している場合、最後に操作した画像がアクティブになります。
- ・ ソフトウェアキーボードを表示し、いずれかの矢印キーを押します。押したキーの方向の画像がアクティブになります。たとえば、左のキーを押すと、左の画像がアクティブになります。
- ・ カーソルキーまたはアクションキーのいずれかの方向のキーを押します。押したキーの方向の画像がアクティブになります。たとえば、左のキーを押すと、左の画像がアクティブになります。上キーと下キーについては、[表示] メニューの [オプション] の [キー操作] プロパティシートで設定した方向の画像がアクティブになります。

カーソルキーおよびアクションキーの移動方向を変更する

Pocket PC のカーソルキーおよびアクションキーを使用してインデックス表示上の画像をアクティブにできますが、カーソルキーおよびアクションキーの上下キーについては、上下または左右のいずれかの方向へ移動するように設定できます。

1. EasyViewer の [表示] メニューから [オプション] を選択します。
2. [キー操作] タブをタップし、[キー操作] プロパティシートを表示します。




3. カーソルキーおよびアクションキーの上下キーの移動方向を選択します。
上キーで上方向、下キーで下方向の画像をアクティブにする場合は [上キー : 上、下キー : 下] を選択します。
上キーで左方向、下キーで右方向の画像をアクティブにする場合は [上キー : 左、下キー : 右] を選択します。
4. [OK] ボタンをタップします。


インデックス表示で画像を選択する

インデックス表示では、選択している画像に対して、さまざまな操作を行うことができます。画像を選択すると、画像の背景の色が変わりますので、選択画像がひとめでわかります。

インデックス画像が大きい場合



インデックス画像が小さい場合



背景が水色の画像が選択されている画像です。

MEMO

一枚表示では、表示している画像に対して操作を行うことができます。
マルチウィンドウ表示では、一枚表示にしている画像に対して操作を行うことができます。

画像を選択する

1 枚の画像を選択する

次のいずれかの操作で画像を 1 枚だけ選択します。

- ・ 選択モードに切り替えて、画像を 1 枚選択します。
- ・ 何も選択されていない状態で、[編集] メニューから [選択] を選択すると、アクティブな画像を 1 枚選択できます。

複数の画像を選択する

次のいずれかの操作で画像を選択します。

- ・ 選択モードに切り替えて、画像を選択します。
- ・ 選択したい画像の上をドラッグします。スタイラスペンを置いた場所から、スタイラスペンを離れた場所までの画像が選択されます。
- ・ 画像をタップアンドホールドし、ポップアップメニューから [全て選択] を選択、または [編集] メニューから [全て選択] を選択すると、現在表示しているフォルダ内の画像を全て選択できます。

画像の選択を解除する

次のいずれかの操作で画像の選択を解除します。

- ・ 選択モードに切り替えて、選択を解除します。
- ・ 画像をタップアンドホールドし、ポップアップメニューから [選択解除] を選択します。
- ・ 選択されている画像がアクティブの場合、[編集] メニューから [選択解除] を選択すると、アクティブな画像の選択を解除できます。
- ・ 選択されていない画像をアクティブにすると全ての選択を解除できます。
- ・ [編集] メニュー、または画像をタップアンドホールドし、ポップアップメニューから [全て選択解除] を選択すると、全ての選択を解除できます。

選択している画像に対して実行できる機能

選択している画像に対しては、以下の機能を実行できます。

1 枚の画像に対して有効な機能

1 枚の画像を選択している場合は、以下の機能を実行できます。

- ・ 一枚表示への切り替え
- ・ マルチウィンドウ表示への切り替え
- ・ 画像の回転および反転
- ・ 画像の明るさの調整
- ・ JPEG 形式画像の保存
- ・ HTML 形式ファイルの作成
- ・ 画像の削除
- ・ コメントの編集
- ・ コメントの削除
- ・ 画像への手書き
- ・ 画像のメール添付
- ・ 赤外線による送信
- ・ 画像情報の表示
- ・ アルバムへの追加
- ・ Windows Media Player の起動
(Windows Media Player 対応のファイルの場合)

複数の画像に対して有効な機能


複数の画像を選択している場合は、以下の機能を実行できます。

- ・ マルチウィンドウ表示への切り替え
- ・ 画像の回転および反転
- ・ 画像の明るさの調整
- ・ HTML 形式ファイルの作成
- ・ 画像の削除
- ・ コメントの削除
- ・ アルバムへの追加

選択モードで画像を選択する

インデックス表示で、画像をまとめて選択したり、選択を解除することができます。

1. インデックス表示で、[編集] メニューの [選択モード] を選択するか、画像をタップアンドホールドし、ポップアップメニューから [選択モード] を選択します。
2. 画像を選択します。



選択されている画像は背景の色が水色になります。

選択されていない画像をタップすると、画像を選択できます。

選択されている画像をタップすると、選択を解除できます。

アクティブな画像が選択されている場合、[編集] メニューから [選択解除] を選択すると、その画像の選択を解除できます。

アクティブな画像が選択されていない場合、[編集] メニューから [選択] を選択すると、その画像を選択できます。

選択したい画像の上をドラッグします。スタイラスペンを置いた場所から、スタイラスペンを離れた場所までの画像が選択されます。

[編集] メニュー、または画像をタップアンドホールドし、ポップアップメニューから [全て選択] や [全て選択解除] を選択することもできます。

3. [編集] メニューの [選択モード] をオフにするか、画像をタップアンドホールドし、ポップアップメニューから [選択モード解除] を選択します。
4. 画像が選択されたまま、インデックス表示に戻ります。

メモ

選択モードでは画像の選択や選択解除のほかに、画像情報の表示やオプションの設定などを行うことができます。表示モードの切り替えおよび画像の編集や保存などの操作は選択モードを解除してから行ってください。

インデックス表示でカーソルキーまたはアクションキーの中央を押したまま画像をタップすると、選択モードと同じように画像をまとめて選択したり、選択を解除することができます。ただし、カーソルキーやアクションキーによっては、中央を押しながら画像を選択することはできません。

インデックス表示でインデックス画像の大きさを変更する

インデックス表示で画像の大きさを変更するには、[表示] メニューの [サイズ] から [大 (2x2)] または [小 (3x3)] のいずれかを選択します。

一枚表示の画像の表示サイズを変更する

一枚表示またはマルチウィンドウ表示の一枚表示の画像の拡大・縮小が可能です。

- ・ 画像全体を表示するには、[表示] メニューの [サイズ] から [全体表示] を選択します。
- ・ 画像を実サイズで表示するには、[表示] メニューの [サイズ] から [100%] を選択します。
- ・ 画像を 10% 拡大表示するには、[表示] メニューの [サイズ] から [ズームイン] を選択します。
- ・ 画像を 10% 縮小表示するには、[表示] メニューの [サイズ] から [ズームアウト] を選択します。
- ・ 数値を指定して画像の表示サイズを変更するには、[表示] メニューの [サイズ] から [倍率設定] を選択します。[倍率設定] ダイアログが表示されますので、画像の表示倍率を設定します。



倍率を設定してください。(1~3000)

18 %

OK

キャンセル

MEMO

一枚表示およびマルチウィンドウ表示は、画像の拡大・縮小により、一枚表示とマルチウィンドウ表示が自動的に切り替わります。画像の拡大により、マルチウィンドウ表示の一枚表示領域に画像が収まらなくなると、インデックス表示領域が隠れ、一枚表示になります。一枚表示領域に画像が収まる倍率まで画像が縮小されると、インデックス表示領域が現れ、マルチウィンドウ表示になります。

画像を並び替える

インデックス表示の画像を、ファイル名順または更新日付順、撮影日付順に並び替えることができます。

1. インデックス表示の[表示]メニューの[整列]から並び順を選択します。
2. 選択した並び順で画像が並び替わります。

MEMO

インデックス表示では、画像、音声・動画ファイル、フォルダの順で表示されます。たとえば、ファイル名順に並び替えた場合、画像がファイル名順に表示され、その後に音声・動画ファイル、フォルダがそれぞれファイル名順に表示されます。

インデックス表示の画像のタイトルを変更する

インデックス表示で、[表示]メニューの[サイズ]から[大(2x2)]を選択している場合、画像の下にタイトルとして、ファイル名または更新日付、撮影日付のいずれかを表示できます。

1. インデックス表示の[表示]メニューの[タイトル]からタイトルの種類を選択します。
2. 選択したタイトルが表示されます。

画像のパスを表示する

インデックス表示で、[表示]メニューの[サイズ]から[大(2x2)]を選択している場合、画像の下にタイトルが表示されます。[表示]メニューの[タイトル]から[ファイル名]を選択している場合、タイトルをタップアンドホールドすると、その画像のパス(画像の名前と保存場所)が表示されます。



画像を回転する

1. インデックス表示の場合は、回転させたい画像を選択し、[編集]メニューから回転方法を選択します。
2. 以下のいずれかの方法で画像を回転できます。
 - [左回転]を選択すると、左方向に90度回転します。
 - [右回転]を選択すると、右方向に90度回転します。

メモ

インデックス表示で、[表示]メニューの[サイズ]から[大(2x2)]を選択している場合、回転した画像のタイトル部分にマークがつきます。

回転させたい画像でタップアンドホールドし、ポップアップメニューから[右回転]を選択することもできます。

インデックス表示の場合、複数の画像を選択して回転することもできます。

画像を反転する

1. インデックス表示の場合は、反転させたい画像を選択し、[編集]メニューから反転方法を選択します。一枚表示またはマルチウィンドウ表示、手書きペイント画面の場合は、[編集]メニューから反転方法を選択します。
2. 以下のいずれかの方法で画像を反転できます。
 - [上下反転]を選択すると、上下が反転します。
 - [左右反転]を選択すると、左右が反転します。


メモ

インデックス表示で、[表示]メニューの[サイズ]から[大(2x2)]を選択している場合、反転した画像のタイトル部分にマークがつきます。

インデックス表示の場合、複数の画像を選択して反転することもできます。

画像の明るさを調整する

1. 明るさを調整したい画像でタップアンドホールドし、ポップアップメニューから [明るさ] を選択します。
2. [明るさ] ダイアログが表示されます。



3. スライダー中央のつまみを右または左へ移動して明るさを調整します。
画像を明るくしたい場合は、スライダー中央のつまみを右（「明るく」の方向）へ移動します。
画像を暗くしたい場合は、スライダー中央のつまみを左（「暗く」の方向）へ移動します。
4. [OK] ボタンをタップします。

MEMO

インデックス表示で、[表示] メニューの [サイズ] から [大(2x2)] を選択している場合、明るさを調整した画像のタイトル部分にマークがつきます。

[編集] メニューから [明るさ] を選択することもできます。その場合、インデックス表示では画像を選択してから操作を行います。

インデックス表示の場合、複数の画像を選択して明るさを調整することもできます。

画像情報を表示する

画像のサイズや色数、ファイルの更新日時などの画像情報を表示できます。

1. 情報を確認したい画像でタップアンドホールドし、ポップアップメニューから[画像情報]を選択します。
2. 画像の情報が表示されます。

メモ

[情報]メニューから[画像情報]を選択することもできます。その場合、インデックス表示では画像を1枚選択してから操作を行います。

画像をスライドショーで閲覧する

スライドショーで画像を閲覧できます。スライドショー表示では、一定の間隔で画像を変更したり、手動で画像を変更することができます。

メモ

インデックス表示の場合、画像が選択されている場合は選択画像が、一つも選択されていない場合はフォルダ内の全ての画像がスライドショーで表示されます。

マルチウィンドウ表示の場合、画面に表示しているフォルダ内の全ての画像がスライドショーで表示されます。

一枚表示の場合、画面に表示している画像が入っているフォルダ内の全ての画像がスライドショーで表示されます。

いずれの表示モードの場合も、他のフォルダ内の画像はスライドショーで表示されません。


スライドショーを実行する

1. インデックス表示の場合は、スライドショーしたい画像を選択し、[表示]メニューから[スライドショー]を選択します。一枚表示またはマルチウィンドウ表示の場合は、[表示]メニューから[スライドショー]を選択します。


2. スライドショーが始まります。





インデックス表示の場合は、アクティブな画像から開始されます。一枚表示、マルチウィンドウ表示の場合は、一枚表示にしている画像から開始されます。

一時停止するには、スライドショー画面をタップします。または、タップアンドホールドし、ポップアップメニューから[一時停止]を選択します。ツールバーの[一時停止]ボタン  をタップしても、停止できます。

再開するには、スライドショー画面を再度タップします。または、タップアンドホールドし、ポップアップメニューから[再開]を選択します。

ツールバーの[再開]ボタン  をタップしても、スライドショーを再開できます。


スライドショーの表示方法を変更するには、スライドショー画面でタップアンドホールドし、ポップアップメニューから[設定]を選択します。または、ツールバーの[設定]ボタン  をタップします。表示方法の変更については、P.2-32「スライドショーの表示方法を設定する」をお読みください。

3. スライドショーをやめるには、スライドショー画面でタップアンドホールドし、ポップアップメニューから[戻る]を選択します。ツールバーの[戻る]ボタン  をタップしても、元の表示モードへ戻ります。カーソルキーやアクションキーの中央を押して、スライドショーをやめることもできます。


MEMO


インデックス表示で画像を選択した際、その中にアクティブな画像がない場合は、選択画像の先頭からスライドショーが開始されます。


手動でスライドショーを実行する


1. インデックス表示の場合は、スライドショーしたい画像を選択し、[表示]メニューから[スライドショー]を選択します。一枚表示またはマルチウィンドウ表示の場合は、[表示]メニューから[スライドショー]を選択します。
2. スライドショーが始まります。
インデックス表示の場合は、アクティブな画像から開始されます。一枚表示、マルチウィンドウ表示の場合は、一枚表示にしている画像から開始されます。
3. スライドショー画面でタップします。または、スライドショー画面でタップアンドホールドし、ポップアップメニューから[一時停止]を選択するか、ツールバーの[一時停止] ボタン  をタップします。
4. スライドショーが停止します。




前の画像を表示するには、タップアンドホールドし、ポップアップメニューから[前表示]を選択します。または、ツールバーの[前表示] ボタン  をタップします。

次の画像を表示するには、タップアンドホールドし、ポップアップメニューから[次表示]を選択します。または、ツールバーの[次表示] ボタン  をタップします。

自動表示へ戻るには、スライドショー画面でタップします。または、タップアンドホールドし、ポップアップメニューから[再開]を選択します。ツールバーの[再開] ボタン  をタップしても、スライドショーが再開します。

スライドショーの表示方法を変更するには、スライドショー画面でタップアンドホールドし、ポップアップメニューから[設定]を選択します。または、ツールバーの[設定] ボタン  をタップします。表示方法の変更については、次ページの「スライドショーの表示方法を設定する」をお読みください。


- 5.** スライドショーをやめるには、スライドショー画面でタップアンドホールドし、ポップアップメニューから[戻る]を選択します。ツールバーの[戻る]ボタン  をタップしても、元の表示モードへ戻ります。カーソルキーやアクションキーの中央を押して、スライドショーをやめることもできます。


MEMO

インデックス表示で画像を選択した際、その中にアクティブな画像がない場合は、選択画像の先頭からスライドショーが開始されます。

スライドショーの表示方法を設定する

画像の表示方法を設定する

1. EasyViewer の [表示] メニューから [スライドショー] を選択します。
2. スライドショーが始まります。
3. スライドショー画面でタップアンドホールドし、ポップアップメニューから [設定] を選択します。または、ツールバーの [設定] ボタン  をタップします。
4. [画面] プロパティシートが表示されます。



[表示倍率] で画像の大きさを設定します。

- ・ 画像の縦横比を維持して画面に合わせる場合は [画面に合わせる] を選択します。
- ・ 画面一杯に画像を表示する場合は [空白領域を表示しない] を選択します。

画像のファイル名を表示する場合は [ファイル名を表示する] をオン、表示しない場合はオフにします。

画像のファイル名を表示する場合、[色変更] ボタンをタップして文字の色を選択します。

スライドショーの実行または停止の状態を画面に表示する場合は [状態を示すマークを表示する] をオン、表示しない場合はオフにします。


[状態を示すマークを表示する] をオンにした場合、スライドショーを実行しているときは画面右下に「>」が表示され、停止しているときは「||」が表示されます。画面の向きを [縦] と [横] のどちらにするかを設定します。


5. [OK] ボタンをタップします。

MEMO

画像の表示方法は、EasyViewer の [表示] メニューの [スライドショーオプション] の [画面] プロパティシートでも変更できます。

画像の表示間隔を設定する

1. EasyViewer の [表示] メニューから [スライドショー] を選択します。
2. スライドショーが始まります。
3. スライドショー画面でタップアンドホールドし、ポップアップメニューから [設定] を選択します。または、ツールバーの [設定] ボタン  をタップします。
4. [間隔] タブをタップし、[間隔] プロパティシートを表示します。




5. [画像を表示する間隔] を設定します。
6. [OK] ボタンをタップします。


MEMO

画像の表示間隔は、EasyViewer の [表示] メニューの [スライドショーオプション] の [間隔] プロパティシートでも変更できます。

ツールバーの表示を設定する

スライドショー画面には、操作を行うためのツールバーが表示されます。このツールバーの表示の有無や表示位置を変更できます。

1. EasyViewer の [表示] メニューから [スライドショー] を選択します。
2. スライドショーが始まります。
3. スライドショー画面でタップアンドホールドし、ポップアップメニューから [設定] を選択します。または、ツールバーの [設定] ボタン  をタップします。
4. [ツールバー] タブをタップし、[ツールバー] プロパティシートを表示します。



5. ツールバーを表示する場合は [スライドショーでツールバーを表示する] をオン、表示しない場合はオフにします。
6. [表示する位置] でツールバーの表示位置を設定します。
7. [OK] ボタンをタップします。

MEMO

ツールバーの表示の有無および表示位置は、EasyViewer の [表示] メニューの [スライドショーオプション] の [ツールバー] プロパティシートでも変更できます。

画像をプレゼンテーションで表示する

Pocket Presenterシリーズ付属のPocket Presenter CF Unitを使用してPocket PCと接続されたプロジェクタなどの外部ディスプレイやTVモニタに画像を表示することができます。

プロジェクタやTVモニタへの接続方法、アプリケーションのインストール方法、基本的な操作方法についてはPocket Presenterシリーズに付属のセットアップガイドをご覧ください。

詳しい操作方法についてはヘルプまたはPocket Presenterシリーズに付属のリファレンスマニュアルをご覧ください。

MEMO

画像をプレゼンテーションで表示するには「Pocket Presenterシリーズ」が必要です。「Pocket Presenterシリーズ」とは、Microsoft PowerPoint®で作成した書類（拡張子.ppt）をJPEG形式の画像に変換してPocket PCに転送する機能とPocket PCからCF Unitで接続されたプロジェクタなどに画像を表示させてプレゼンテーションを行う機能を搭載した弊社製品です。詳しくは弊社ユーザーサポートセンターまでお問い合わせください。

Pocket Presenterシリーズからプレゼンテーション機能をインストールした場合に限り、[ツール]メニューに[プレゼンテーション]・[プレゼンテーションオプション]が表示されます。

音声・動画ファイルを実行する

音声・動画ファイルを実行する

Windows Media Player がインストールされている場合、EasyViewer の画面には、Windows Media Player に対応した音声・動画ファイルが表示されます（動画ファイルは Windows Media Player 7 以降の場合に表示されます）。そのファイルをタップするだけで、EasyViewer から Windows Media Player を起動し、音声・動画ファイルを実行できます。

1. 一枚表示の場合は、インデックス表示またはマルチウィンドウ表示に表示モードを変更します。インデックス表示またはマルチウィンドウ表示の場合は次の手順へ進んでください。
2. Windows Media Player に対応しているファイルをタップします。



3. Windows Media Player が起動し、ファイルが実行されます。


MEMO

音声・動画ファイルの表示の有無は、[表示] メニューの [オプション] の [音声・動画] プロパティシートで変更できます。

音声・動画ファイルの表示を設定する

音声・動画ファイルの表示の有無を変更できます。

1. EasyViewer の [表示] メニューから [オプション] を選択します。
2. [音声・動画] タブをタップし、[音声・動画] プロパティシートを表示します。



3. 音声・動画ファイルを画面に表示する場合は [音声・動画ファイルを表示する] をオンに設定し、表示しない場合はオフに設定します。
4. [OK] ボタンをタップします。
インデックス表示またはマルチウィンドウ表示で [表示] メニューから [最新の情報に更新] を選択するか、他のフォルダの画像を表示すると、[音声・動画] プロパティシートの設定が有効になります。

画像にコメントをつける

画像にテキストコメントや手書きコメントをつけることができます。

MEMO

Windows Media Player がインストールされている場合、EasyViewer の画面には、Windows Media Player に対応した音声・動画ファイルが表示されますので、音声・動画ファイルにもコメントをつけることができます（動画ファイルは、Windows Media Player 7 以降の場合に表示されます）。

テキストコメントをつける

1. コメントをつけたい画像または音声・動画ファイルでタップアンドホールドし、ポップアップメニューから[コメント編集]を選択します。
2. [コメント編集] ダイアログが表示されます。




[コメント編集]ダイアログ
のテキストコメント入力画
面です。

3. テキストコメント入力画面の場合は、次の手順に進みます。手書きコメント入力画面が表示されている場合は、**T** をタップして、テキストコメント入力画面を表示します。



4. テキストコメント入力画面で、テキストコメントを入力します。



 をタップすると、テキストコメントが全てクリアされます。

5. 続けて手書きコメントを入力するには、手書きコメント入力画面に切り替えて入力します。手書きコメントの入力については、次ページの「手書きコメントをつける」をお読みください。

6. 入力が終了したら、[OK] ボタンをタップします。


MEMO


インデックス表示で [表示] メニューの [サイズ] から [大(2x2)] を選択している場合、コメントをつけた画像のタイトル部分にマークが表示されます。


[編集] メニューから [コメント編集] を選択することもできます。その場合、インデックス表示では画像または音声・動画ファイルを 1 枚選択してから操作を行います。

手書きコメントをつける

1. コメントをつけたい画像または音声・動画ファイルでタップアンドホールドし、ポップアップメニューから[コメント編集]を選択します。
2. [コメント編集] ダイアログが表示されます。





3. 手書きコメント入力画面の場合は、次の手順に進みます。テキストコメント入力画面が表示されている場合は、 をタップして、手書きコメント入力画面を表示します。







4. 手書きコメント入力画面にスタイラスで手書きします。



線の太さを変更するには、 をタップし、メニューから線の太さを選択します。

線の色を変更するには、 をタップし、色一覧から線の色を選択します。

描いた線を消去するには、 をタップし、消去方法を選択します。

- ・ のメニューから「全消去」を選択すると、描いた線を全て消去できます。
- ・ のメニューから「領域消去」を選択すると、範囲を指定して消去できます。スタイラスペンでドラッグすると点線枠が現れ、消去範囲を指定できます。消去範囲を指定後、スタイラスペンを離すと、点線枠に囲まれた線が消去されます。
- ・ のメニューから「消しゴム」を選択すると、スタイラスペンで線をなぞって消去できます。

5. 続けてテキストコメントを入力するには、テキストコメント入力画面に切り替えて入力します。

テキストコメントの入力については、P.2-38「テキストコメントをつける」をお読みください。

6. 入力が終了したら、[OK] ボタンをタップします。

MEMO

インデックス表示で [表示] メニューの [サイズ] から [大(2x2)] を選択している場合、コメントをつけた画像のタイトル部分にマークが表示されます。

[編集] メニューから [コメント編集] を選択することもできます。その場合、インデックス表示では画像または音声・動画ファイルを 1 枚選択してから操作を行います。

コメントを変更する

1. コメントを変更したい画像または音声・動画ファイルでタップアンドホールドし、ポップアップメニューから[コメント編集]を選択します。
2. [コメント編集] ダイアログが表示されます。
3. テキストコメント入力画面または手書きコメント入力画面を表示して、コメントを変更します。
4. [OK] ボタンをタップします。

✎ MEMO

[編集]メニューから[コメント編集]を選択することもできます。その場合、インデックス表示では画像または音声・動画ファイルを1枚選択してから操作を行います。

コメントを削除する

1. インデックス表示の場合、コメントを削除したい画像または音声・動画ファイルを選択します。一枚表示またはマルチウィンドウ表示、手書きペイント画面の場合は、次の手順へ進んでください。
2. [編集]メニューから[コメント削除]を選択します。
3. コメントが削除されます。

✎ MEMO

複数の画像を選択して、その画像のコメントを一括削除することができます。

画像に手書きで文字や線を描く

画像に手書きで文字や線を描く

画像の上に手書きで文字や線を描くことができます。

1. 手書きしたい画像でタップアンドホールドし、ポップアップメニューから[手書きペイント]を選択します。
2. 手書きペイント画面が表示されますので、画像の上にスタイラスペンで手書きします。



線の太さは、[ツール]メニューから選択します。
線の色は、[ツール]メニューから[色変更]を選択して変更します。

手書きを取り消すには、[ツール]メニューから[元に戻す]を選択します。ひとつ前の描画を取り消すことができます。



手書きデータを全て消去するには、[ツール]メニューから[クリア]を選択します。


[ツール]メニューから「領域クリア」を選択すると、ストローク（一筆で描いた線、すなわち、ペンダウンからペンアップまで描いた線）単位で消去できます。


「領域クリア」を選択後、スタイラスペンでドラッグすると点線枠が現れますから、ストロークがすべて収まるように点線枠で囲みます。スタイラスペンを離すと、点線枠内にすべて収まっているストロークが消去されます。点線枠内にストロークが収まっていない場合は、そのストロークは削除されません。


手書きデータを画像に重ね合わせて保存するには、[ファイル]メニューの[保存]を選択します。画像の保存については、P.2-47「画像をJPEG形式のファイルで保存する」をお読みください。

手書きした画像で、HTML形式ファイルを作成するには、[ファイル] メニューの [保存] を選択します。このとき、手書きデータが画像に重ね合わせて保存されるのは、JPEG形式の画像だけです。その他の形式の画像では、手書きデータは無視され、元画像でHTML形式ファイルが作成されます。HTML形式ファイルの作成については、P.2-49「HTML形式のファイルを作成する」をお読みください。

3. 他の画像に手書きする場合は、[次表示] ボタン  または [前表示] ボタン  をタップします。

[次表示] ボタン  をタップすると、インデックス表示上の次の画像が表示されます。

[前表示] ボタン  をタップすると、インデックス表示上の前の画像が表示されます。

4. 操作が終了したら、ツールバーの [戻る] ボタン  をタップするか、または [表示] メニューから表示モードを選択します。カーソルキーやアクションキーの中央を押して手書きペイント画面を終了することもできます。

MEMO

手書きデータは、手書きペイント画面で確認できます。その他の表示モードでも画像と手書きを重ね合わせて表示したい場合は、手書きペイント画面の [ファイル] メニューの [保存] を選択して、手書きした画像を別ファイル (JPEG 形式) に保存してください。

手書きデータは、手書きペイント画面から他の表示モードへ切り替えたときに、画像とは別ファイルに保存されます。画像と重ね合わせて1枚の画像として保存する場合は、手書きペイント画面の [ファイル] メニューの [保存] を選択してください。



手書きペイント画面でのHTML形式ファイルの作成時、手書きデータと重ね合わせて保存されるのはJPEG形式の画像だけです。その他の形式の画像に手書きして、HTML形式ファイルを作成しても、手書きされていない元画像がHTML形式ファイルにリンクされます。

手書きデータは、[ツール] メニューの [元に戻す] を繰り返し実行するか、もしくは、[ツール] メニューの [クリア] を選択することで、全て消去することができます。ただし、画像と重ね合わせて保存した手書きデータは、消去することはできません。



インデックス表示で、[表示] メニューの [サイズ] から [大(2x2)] を選択している場合、手書きした画像のタイトル部分にマークが表示されます。

MEMO


[編集]メニューから[手書きペイント]を選択することもできます。インデックス表示の場合、アクティブな画像の手書きペイント画面が表示されます。

[前表示]ボタン  および[次表示]ボタン  の表示の有無および表示位置は、[表示]メニューの[オプション]の[ツールバー]プロパティシートで変更できます。手書きペイント画面では、画像の回転や反転、明るさ調整、コメント編集、画像情報の表示、画像の表示倍率の変更の各操作を行うことができます。

手書きペイント画面のツールバーの表示を設定する

手書きペイント画面には、前後の画像を表示するためのツールバー（ と ）が表示されます。このツールバーの表示の有無や表示位置を変更できます。

1. EasyViewer の[表示]メニューから[オプション]を選択します。
2. [ツールバー]タブをタップし、[ツールバー]プロパティシートを表示します。



3. 手書きペイント画面でツールバーを表示する場合は[手書きペイントでツールバーを表示する]をオン、表示しない場合はオフにします。
4. [表示する位置]でツールバーの表示位置を設定します。
5. [OK]ボタンをタップします。

画像を保存する

画像をJPEG形式のファイルに保存したり、画像および画像についているコメントを使用してHTML形式ファイルを作成することができます。

メモ


画像およびHTML形式ファイルの保存先は、Pocket PC (メインメモリ) またはメモリカードの各「My Documents」フォルダの下になります。それ以外の場所には、画像を保存できません。他の場所に画像を保存したい場合は、一旦「My Documents」フォルダの下に画像を保存し、ファイルエクスプローラで目的の場所へ移動してご使用ください。

手書きペイント画面でJPEG形式の画像に保存した場合、現在表示している画像に手書きデータが重ね合わせて保存されます。

手書きペイント画面でJPEG形式の画像に手書きしてHTML形式のファイルを作成した場合、手書きデータが重ね合わされた画像がHTML形式ファイルにリンクされます。JPEG形式以外の画像に手書きしてHTML形式ファイルを作成した場合は、手書きされていない元画像がHTML形式ファイルにリンクされます。

画像を JPEG 形式のファイルで保存する

1. インデックス表示の場合、JPEG 形式で保存したい画像を 1 枚選択します。一枚表示またはマルチウィンドウ表示、手書きペイント画面の場合は、次の手順へ進んでください。
2. [ファイル] メニューから [保存] を選択します。
3. [名前を付けて保存] ダイアログが表示されます。



[名前] に画像のファイル名を入力します。
 [フォルダ] から保存先のフォルダを選択します。
 [フォルダ] から「なし」を選択すると、「My Documents」フォルダの下に保存されます。
 「なし」以外を選択すると、「My Documents」フォルダの下の、選択したフォルダが保存先になります。たとえば、[フォルダ] に「ビジネス」を選択すると、「My Documents」フォルダの下の「ビジネス」フォルダに保存されます。

[種類] から「JPEG」を選択します。


[場所] から保存先のメモリを選択します。

画像は、保存先のメモリの各「My Documents」フォルダに保存されます。保存先のメモリに「My Documents」フォルダが無い場合でも、「My Documents」フォルダを作成して保存します。たとえば、[フォルダ] に「ビジネス」を選択し、[場所] で [メモリカード] を選択すると、メモリカード内の「My Documents」フォルダ下の「ビジネス」フォルダに画像が保存されます。

4. [OK] ボタンをタップします。

手書きペイント画面の場合、[OK] ボタンをタップすると画像が保存されます。手書きペイント画面では、画像サイズや画質を変更できませんので、次の [保存設定] ダイアログの設定はありません。

5. [保存設定] ダイアログが表示されます。



[画像サイズ] から画像の大きさを選択します。

[画質] から画像の品質を選択します。

ファイル容量を小さくしたい場合は「低画質」を選択し、品質を優先したい場合は「高画質」を選択します。

6. [保存] をタップします。

MEMO

インデックス表示で複数の画像を選択しても、JPEG形式のファイルで保存することはできません。JPEG形式のファイルで保存する場合は、画像を一枚だけ選択してください。

HTML形式のファイルを作成する

画像および画像についているコメントを使用して、HTML形式のファイルを作成することができます。

1. インデックス表示の場合は、HTML形式のファイルにリンクしたい画像を選択します。一枚表示またはマルチウィンドウ表示の場合は、次の手順へ進んでください。
2. [ファイル]メニューから[保存]を選択します。
3. [名前を付けて保存]ダイアログが表示されます。



[名前]にファイル名を入力します。
[フォルダ]から保存先のフォルダを選択します。
[フォルダ]から「なし」を選択すると、「My Documents」フォルダの下に保存されます。
「なし」以外を選択すると、「My Documents」フォルダ下の、選択したフォルダが保存先になります。たとえば、[フォルダ]に「ビジネス」を選択すると、「My Documents」フォルダの下の「ビジネス」フォルダに保存されます。

[種類]から「HTML」を選択します。

[場所]から保存先のメモリを選択します。

ファイルは、保存先のメモリの各「My Documents」フォルダに保存されます。保存先のメモリに「My Documents」フォルダが無い場合でも、「My Documents」フォルダを作成して保存します。たとえば、[フォルダ]に「ビジネス」を選択し、[場所]で[メモリカード]を選択すると、メモリカード内の「My Documents」フォルダ下の「ビジネス」フォルダにファイルが保存されます。

4. [OK]ボタンをタップします。

5. [HTML 設定] ダイアログが表示されます。

EasyViewer 22:19 ok

HTML設定

タイトル index

メールアドレス aaa@ggggggggg

トップページ www.hhhh.nmnl

HTML 画像設定

A


HTML形式のファイルにタイトルを記載したい場合は、[タイトル] を入力します。

メール送信用のリンクを貼りたい場合は、[メールアドレス] を入力します。

トップページへのリンクを貼りたい場合は、[トップページ] を入力します。

6. [画像設定] タブをタップします。

7. [画像設定] プロパティシートが表示されます。



JPEG形式の画像の場合、画像のサイズを選択します。JPEG形式以外の画像の場合および手書きペイント画面からHTML形式ファイルを作成した場合は、画像サイズを変更できません。

- ・元のサイズのままでリンクする場合は、[画像のサイズは変更しない] を選択します。
- ・画像のサイズを元のサイズより小さくしてリンクする場合は、[画像のサイズを小さくする] を選択します。

HTML形式のファイルに「無断転載・複写を禁止します」を記載したい場合は[“無断転載・複写を禁止します” の記載を入れる] をオン、記載しない場合はオフにします。

HTML形式のファイルに作成日を記載したい場合は[作成日を入れる] をオン、記載しない場合はオフにします。

8. [OK] ボタンをタップします。

HTML形式のファイルが指定したフォルダに作成されます。作成したHTML形式のファイルにリンクされた画像は、HTML形式のファイルと同じフォルダに保存されます。

MEMO

インデックス表示では、複数の画像を選択して、HTML形式のファイルにリンクすることができます。

HTML形式ファイルにリンクする画像について

JPEG形式の画像の場合は、保存時、[HTML設定]ダイアログの[画像設定]プロパティシートで[画像のサイズを小さくする]を選択すると、サイズを小さくしてHTML形式のファイルにリンクすることができます。ただし、手書きペイント画面では、画像サイズを変更できません。

JPEG形式以外の画像の場合、元画像のままでHTML形式のファイルにリンクされます。したがって、JPEG形式の画像のように画像のサイズを変更してHTML形式のファイルにリンクすることはできません。また、EasyViewer上で回転したり、明るさを変更しても、その設定は無視されます。

HTML形式のファイルにリンクされた画像は、HTML形式のファイルと同じフォルダに保存されます。

画像を削除する

インデックス表示では、画像または音声・動画ファイルを削除することができます。画像または音声・動画ファイルを削除すると、Pocket PC (メインメモリ) またはメモリカードから画像ファイルがなくなりますので、本当に必要のない画像または音声・動画ファイルであることを確認してから、操作を行ってください。

1. 一枚表示またはマルチウィンドウ表示の場合は、インデックス表示に表示モードを切り替えます。インデックス表示の場合は、次の手順へ進んでください。
2. インデックス表示で、削除したい画像または音声・動画ファイルを選択します。
3. [ファイル] メニューから [削除] を選択します。
選択した画像または音声・動画ファイルがPocket PC (メインメモリ) またはメモリカードから削除されます。

MEMO

複数の画像および音声・動画ファイルを選択して、一括削除することができます。

画像をメールに添付する


1 枚の画像をメールに添付することができます。画像を添付したメールは Pocket PC の受信トレイを使用して送信することができます。あらかじめ、メールを送信できる環境を整えておいてください。メールの送信環境や必要な設定については、受信トレイのヘルプをご覧ください。

インデックス表示、一枚表示、マルチウィンドウ表示で、 画像をメールに添付する

1. メールに添付したい画像でタップアンドホールドし、ポップアップメニューから [電子メールで送信] を選択します。
2. JPEG 形式の画像を送信する場合は「サイズを小さくして送信しますか」というメッセージが表示されます。画像サイズを小さくしたい場合は [はい] ボタンをタップし、**3.**へ進んでください。画像サイズを変更しない場合は [いいえ] ボタンをタップし、**5.**へ進んでください。JPEG 形式以外の画像を送信する場合は「この画像はオリジナル画像をそのまま送信いたします」というメッセージが表示されますので、[OK] ボタンをタップし、**5.**へ進んでください。

画像サイズについては、後述の「メールに添付する画像のサイズについて」をお読みください。

3. 「サイズを小さくして送信しますか」というメッセージで[はい]ボタンをタップすると、[送信設定] ダイアログが表示されますので、必要な項目を設定してください。



- ・ [画像サイズ] から画像の大きさを選択します。
 - ・ [画質] から画像の品質を選択します。
- ファイル容量を小さくしたい場合は「低画質」を選択し、品質を優先したい場合は「高画質」を選択します。

4. 上記 3. の設定が終わったら、[送信] ボタンをタップします。
5. 受信トレイのメッセージ作成画面が表示されますので、必要事項を設定します。
- ・ [宛先] に、相手のメールアドレスを入力します。
 - ・ [件名] にメールの件名を入力します。
 - ・ メールの内容を入力します。
 - ・ 上記の設定を行ったら、[送信] ボタンをタップします。
- [宛先] にメールアドレスを入力すると、[送信] ボタンが現れます。

画像を添付したメールが送信トレイに登録されます。メールの送信については、後述の「メールの送信について」をお読みください。

MEMO

[ツール] メニューから [電子メールで送信] を選択することもできます。その場合、インデックス表示では画像または音声・動画ファイルを1枚選択してから操作を行います。

受信トレイのメッセージ作成画面で、[OK] ボタンをタップすると、画像を添付したメールは受信トレイに登録されます。

手書きペイント画面で、画像をメールに添付する


1. 手書きペイント画面を表示して、[ツール]メニューから[電子メールで送信]を選択します。
2. 選択しているファイルの種類によって、それぞれ以下の操作を行います。

JPEG形式以外の画像の場合は「...これらの画像はオリジナル画像をそのまま送信いたします」というメッセージが表示されますので、[OK] ボタンをタップし、**6.**へ進んでください。

JPEG形式の画像の場合は、「...ブレンドした画像を現在の画像に上書きしてから送信します」というメッセージが表示されますので、手書きと画像を重ね合わせでメールに添付するときは[はい] ボタン、手書きと重ね合わせないときは[いいえ] ボタンをタップします。[はい] ボタンをタップすると、画像に手書きデータが重ね合わされて元画像に上書きされます。手書きされていない元画像を残したい場合は、メール登録の操作を行う前に、元画像を別ファイルに保存しておいてください。
3. JPEG形式の画像を送信する場合は「サイズを小さくして送信しますか」というメッセージが表示されます。画像サイズを小さくしたい場合は[はい] ボタンをタップし、**4.**へ進んでください。画像サイズを変更しない場合は[いいえ] ボタンをタップし、**6.**へ進んでください。

画像サイズについては、後述の「メールに添付する画像のサイズについて」をお読みください。

4. 「サイズを小さくして送信しますか」というメッセージで[はい]ボタンをタップすると、[送信設定] ダイアログが表示されますので、必要な項目を設定してください。



- ・ [画像サイズ] から画像の大きさを選択します。
- ・ [画質] から画像の品質を選択します。
ファイル容量を小さくしたい場合は「低画質」を選択し、品質を優先したい場合は「高画質」を選択します。

5. 上記 4. の設定が終わったら、[送信] ボタンをタップします。
6. 受信トレイのメッセージ作成画面が表示されますので、必要事項を設定します。
- ・ [宛先] に、相手のメールアドレスを入力します。
 - ・ [件名] にメールの件名を入力します。
 - ・ メールの内容を入力します。
 - ・ 上記の設定を行ったら、[送信] ボタンをタップします。
[宛先] にメールアドレスを入力すると、[送信] ボタンが現れます。

画像を添付したメールが送信トレイに登録されます。メールの送信については、後述の「メールの送信について」をお読みください。

メールの送信について

メールの送信は、受信トレイを使用して行います。サービスや連絡先の設定は受信トレイで行ってください。それらの設定については、受信トレイのヘルプをご覧ください。

メールに添付する画像のサイズについて

JPEG形式の画像の場合、サイズを小さくして、メールに添付することができます。画像のサイズを小さくしたい場合は、画像のサイズを小さくするための確認メッセージで[はい]ボタン #アップしてください。

JPEG形式以外の画像の場合、元画像のままでメールに添付されます。したがって、JPEG形式の画像のように画像のサイズを変更してメールに添付することはできません。また、EasyViewer上で回転したり、明るさを変更しても、その設定は無視されます。

画像を赤外線から送信する

1 枚の画像または音声・動画ファイルを、Pocket PC の赤外線を使用して他の Pocket PC へ送信することができます。赤外線については、Pocket PC のヘルプの「接続」の「ビーム」をお読みください。

インデックス表示、一枚表示、マルチウィンドウ表示で、 画像を赤外線から送信する

1. 送受信を行う Pocket PC の赤外線ポートを、間に遮るものがないようにして、向かい合わせて近くに置きます。
2. 送信側の Pocket PC で EasyViewer を起動します。
3. 赤外線から送信したい画像または音声・動画ファイルでタップアンドホールドし、ポップアップメニューから [赤外線から送信] を選択します。


4. 選択しているファイルの種類によって、それぞれ以下の操作を行います。

JPEG形式の画像の場合は、「... サイズを小さくして送信しますか」というメッセージが表示されます。画像サイズを小さくしたい場合は [はい] ボタンをタップし、**5.**へ進みます。画像サイズを変更しない場合は [いいえ] ボタンをタップし、**6.**へ進みます。画像サイズについては、P.2-64「赤外線から送信する画像のサイズについて」をお読みください。

JPEG形式以外の画像の場合は、「... この画像はオリジナル画像をそのまま送信いたします」というメッセージが表示されますので、[OK] ボタンをタップし、**6.**へ進みます。


音声・動画ファイルを選択している場合は**6.**へ進みます。

5. 「...サイズを小さくして送信しますか」というメッセージで[はい]ボタンをタップすると、[送信設定] ダイアログが表示されますので、以下の設定を行ってください。




[画像サイズ] から画像の大きさを選択します。
 [画質] から画像の品質を選択します。
 ファイル容量を小さくしたい場合は「低画質」を選択し、品質を優先したい場合は「高画質」を選択します。
 上記の設定が終わったら、[送信] ボタンをタップします。

6. 赤外線の送信画面が表示されます。



7. 接続が確立されると、受信側の Pocket PC に赤外線の受信画面が表示されます。



8. [はい] ボタンをタップしてください。

MEMO

[ツール]メニューから[赤外線から送信]を選択することもできます。その場合、インデックス表示では画像または音声・動画ファイルを1枚選択してから操作を行います。


手書きペイント画面で、画像を赤外線から送信する

1. 送受信を行う Pocket PC の赤外線ポートを、間に遮るものがないようにして、向かい合わせて近くに置きます。
2. 送信側の Pocket PC で EasyViewer を起動します。
3. 手書きペイント画面を表示して、[ツール] メニューから [赤外線から送信] を選択します。
4. 選択しているファイルの種類によって、それぞれ以下の操作を行います。

JPEG形式の画像の場合は、「... ブレンドした画像を現在の画像に上書きしてから送信します」というメッセージが表示されますので、手書きと画像を重ね合わせて送信するときは [はい] ボタン、手書きと重ね合わせないときは [いいえ] ボタンをタップします。[はい] ボタンをタップすると、画像に手書きデータが重ね合わされて元画像に上書きされます。手書きされていない元画像を残したい場合は、赤外線送信を行う前に、元画像を別ファイルに保存しておいてください。


JPEG形式以外の画像の場合は、「... この画像はオリジナル画像をそのまま送信いたします」というメッセージが表示されますので、[OK] ボタンをタップし、**7.**へ進みます。
5. JPEG形式の画像の場合は「... サイズを小さくして送信しますか」というメッセージが表示されますので、サイズを小さくする場合は [はい] ボタンをタップし、**6.**へ進みます。小さくしない場合は [いいえ] ボタンをタップし、**7.**へ進みます。

6. 「...サイズを小さくして送信しますか」というメッセージで[はい] ボタンをタップすると、[送信設定] ダイアログが表示されますので、以下の設定を行ってください。




[画像サイズ] から画像の大きさを選択します。
 [画質] から画像の品質を選択します。
 ファイル容量を小さくしたい場合は「低画質」を選択し、品質を優先したい場合は「高画質」を選択します。
 上記の設定が終わったら、[送信] ボタンをタップします。

7. 赤外線の送信画面が表示されます。



8. 接続が確立されると、受信側の Pocket PC に赤外線の受信画面が表示されます。



9. [はい] ボタンをタップしてください。

赤外線から送信する画像のサイズについて

JPEG 形式の画像の場合、サイズを小さくして、赤外線から送信することができます。画像のサイズを小さくしたい場合は、「... サイズを小さくして送信しますか」のメッセージで [はい] ボタンをタップしてください。

JPEG 形式以外の画像の場合、元画像のままで送信されます。したがって、JPEG 形式の画像のように画像のサイズを変更して送信することはできません。また、EasyViewer 上で回転したり、明るさを変更しても、その設定は無視されます。


第 3 章

EasyViewer アルバムの操作


EasyViewer アルバムの起動と終了

EasyViewer アルバムを起動する

1. [スタート] メニューから [プログラム] メニューを選択します。
2. 「EasyViewer アルバム」アイコンをタップします。



3. [アルバムを開く] ダイアログが表示されますので、[新しいアルバム] または [既存のアルバム] を選択します。



新しいアルバムの作成については、次ページの「新しいアルバムを作成する」をお読みください。
既存のアルバムについては、P.3-7「他のアルバムを開く」をお読みください。

MEMO


EasyViewer アルバムは、EasyViewer から起動できます。EasyViewer から起動する場合、EasyViewer の [ツール] メニューから [アルバムに追加] または [アルバム表示] を選択します。

EasyViewer アルバムを終了する


1. [ファイル] メニューから [終了] を選択します。
EasyViewer アルバムが終了します。

新しいアルバムを作成する

1. EasyViewer アルバムを起動します。
2. [ファイル] メニューから [アルバムを開く] を選択します。
3. [アルバムを開く] ダイアログが表示されます。



4. [新しいアルバム] を選択して、[次へ] ボタンをタップします。
5. [新しいアルバム] ダイアログが表示されます。



6. [メディアの選択] からアルバムを作成する場所を選択します。
Pocket PC内にアルバムを作成する場合は、「本体」を選択します。
メモ리카ードにアルバムを作成する場合は、「メモ리카ード」を選択します。
アルバムの作成場所については、次ページの「アルバムの保存先について」をお読みください。
7. [アルバム名] にアルバムの名前を入力します。
8. [OK] ボタンをタップします。
これで、新しいアルバムが作成されます。

アルバムに画像を追加する方法については、P.3-5「アルバムに画像を追加する」をお読みください。

アルバムの保存先について

アルバムは、[新しいアルバム] ダイアログの[メディアの選択] で選択したメディア内の「My Albums」フォルダに作成されます。

[新しいアルバム] ダイアログの[メディアの選択] で「本体」(Pocket PC 内) を選択した場合は、「マイデバイス」の「My Documents」フォルダの下の「My Albums」フォルダに作成されます。

[新しいアルバム] ダイアログの[メディアの選択] で「メモリカード」を選択した場合は、メモリカードの「My Documents」フォルダの下の「My Albums」フォルダに作成されます。

アルバムは他の場所に移動しないでください。他の場所に移動すると、アルバムの中の画像を見ることができなくなります。

画像の追加と削除

アルバムに画像を追加する

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. [ファイル] メニューから [画像の追加] を選択します。
3. 「アルバムに追加する画像を選択するため、EasyViewer へ移行します」のメッセージが表示されますから、[OK] ボタンをタップします。
4. EasyViewer が起動します。
5. インデックス表示の場合、アルバムに追加したい画像を選択してからタップアンドホールドし、ポップアップメニューから [アルバムに追加] を選択します。一枚表示またはマルチウィンドウ表示の場合は、アルバムに追加したい画像を一枚表示にしてから、[ツール] メニューから [アルバムに追加] を選択します。
6. 追加する画像とアルバムが入っているメディアが同じ場合は、次の手順へ進みます。追加する画像とアルバムが入っているメディアが異なる場合は、「追加先アルバムが存在するメディアへ画像をコピーしますか」というメッセージが表示されます。アルバムと同じ場所に画像をコピーするときは [はい] ボタンを、コピーしないときは [いいえ] ボタンをタップします。
アルバムと画像の保存場所については、次ページの「アルバムと画像の保存場所について」をお読みください。
7. EasyViewer アルバムに選択した画像がアルバムに追加されます。

MEMO

アルバムへ画像を追加する際、EasyViewer 上で画像に付加されたコメントや手書き、回転、反転、明るさの情報は、アルバムへも継承されますが、アルバムに追加した後は、EasyViewer 上での編集とは関係がなくなります。

アルバムと画像の保存場所について

アルバムと同じメディアに入っている画像を追加した場合は、その画像がアルバムにリンクされます。

アルバムと異なるメディアに入っている画像をアルバムに追加する際、「追加先アルバムが存在するメディアへ画像をコピーしますか」というメッセージが表示されます。このメッセージで[はい] ボタンをタップすると、アルバムと同じ場所に画像がコピーされ、コピーされた画像がアルバムにリンクされます。たとえば、メモリカードに作成したアルバムにPocket PC内の画像を追加すると、メモリカードの「My Documents」フォルダの下の「My Albums」フォルダに画像がコピーされ、このコピー画像がアルバムにリンクされます。前述のメッセージで[いいえ] ボタンをタップすると、アルバムと異なるメディアに画像が保存されたままで、アルバムにリンクされます。

メモリカードにアルバムを保存している場合、本製品がインストールされている他のPocket PCにメモリカードを装着してもアルバムを見ることができます。ただし、リンクされている画像がアルバムの入っているメモリカードに保存されていない場合、画像は表示できません。

アルバムから画像を削除する

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. 削除したい画像の上でタップアンドホールドし、ポップアップメニューから[画像の削除] を選択します。


メモ

アルバムから画像を削除すると、アルバムには表示されなくなりますが、Pocket PC（メインメモリ）またはメモリカードから画像ファイルは削除されません。


アルバムの操作

他のアルバムを開く

1. EasyViewer アルバムを起動します。
2. [ファイル] メニューから [アルバムを開く] を選択します。
3. [アルバムを開く] ダイアログが表示されます。



4. [既存のアルバム] を選択します。
新しいアルバムを作成する場合は、P.3-3「新しいアルバムを作成する」をお読みください。
5. [次へ] ボタンをタップします。
6. [既存のアルバム] ダイアログが表示されます。




7. [メディアの選択] から目的のアルバムが保存されているメディアを選択します。
Pocket PC内に保存されているアルバムを開く場合は、「本体」を選択します。
メモリカードに保存されているアルバムを開く場合は、「メモリカード」を選択します。
8. [アルバム一覧] から目的のアルバムを選択し、[OK] ボタンをタップします。

アルバムで他の画像を表示する

アルバムで他の画像を表示するには、ページをめくるか、またはふせんを使用します。

次のページを表示する場合は、アルバム右下のページがめくれている部分をタップするか、またはソフトウェアキーボードの [] キーを押します。



前のページを表示する場合は、アルバム左下のページがめくれている部分をタップするか、またはソフトウェアキーボードの [] キーを押します。




目的の画像につけたふせんをタップします。

ふせんについては、P.3-24「アルバムの画像にふせんをつける」をお読みください。




先頭の画像を表示する場合は、「はじめ」のふせんをタップします。



最後の画像を表示する場合は、「おわり」のふせんをタップします。

「おわり」のふせんはアルバムに2枚以上画像がある場合に表示されます。



アルバムの名前を表示する

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. [表示] メニューから [アルバム名表示] を選択します。
3. アルバムのふせんの上にアルバムの名前が表示されます




アルバムの名前を変更する

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. [表示] メニューから [アルバム名表示] を選択します。
3. アルバムのふせんの上にアルバムの名前が表示されますから、名前を入力しなおします。

アルバムを削除する

1. EasyViewer アルバムを起動します。
2. [ファイル] メニューから [アルバムの削除] を選択します。
3. [アルバムの削除] ダイアログが表示されます。



4. [メディアの選択] から目的のアルバムが保存されているメディアを選択します。
Pocket PC内に保存されているアルバムを削除する場合は、「本体」を選択します。
メモリカードに保存されているアルバムを削除する場合は、「メモリカード」を選択します。
5. [アルバム一覧] から削除したいアルバムを選択します。
6. [OK] ボタンをタップします。

全画面表示でアルバムを表示する

アルバムを画面いっぱいに表示することができます。

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. [表示] メニューから [全画面表示] を選択します。
アルバムが画面いっぱいに表示されます。



元の画面に戻すには、アルバムの背景でタップアンドホールドし、[全画面表示解除] を選択します。

アルバムの設定

アルバムのレイアウトを変更する

アルバムのレイアウトを変更することで、1ページに表示する画像の枚数および、コメントの表示の有無などを変更できます。

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. [ファイル] メニューから [アルバムの設定] を選択します。
3. [レイアウト] プロパティシートが表示されます。




4. [レイアウト] からレイアウトの種類を選択します。
選択したレイアウトイメージが表示されますので、そのイメージを参考にレイアウトを設定してください。
5. [OK] ボタンをタップします。

画像枠の色を変更する

1 ページに複数の画像が表示されている場合、画像を選択すると、画像が枠で囲まれます。この枠の色をお好みで変更することができます。

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. [ファイル] メニューから [アルバムの設定] を選択します。
3. [レイアウト] プロパティシートが表示されます。




4. [画像枠の色] の脇の [変更] ボタンをタップします。
5. 色の一覧が表示されますから、使用したい色をタップします。
6. 選択した色が [画像枠の色] の脇に表示されます。
7. [OK] ボタンをタップします。

タイトルの表示を変更する

アルバムを「LAYOUT1」以外のレイアウトで表示する場合、画像の下に表示するタイトル（撮影日付やカメラ名、画像ファイル名）をお好みで変更できます。

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. [ファイル]メニューから[アルバムの設定]を選択します。
3. [タイトル]タブをタップし、[タイトル]プロパティシートを表示します。




4. タイトルとして表示したい内容をオンに設定し、表示したくない内容をオフに設定します。
5. [OK] ボタンをタップします。

タイトルとページの色を変更する

アルバム上の画像のタイトルやページの表示色をお好みで変更できます。

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. [ファイル] メニューから [アルバムの設定] を選択します。
3. [タイトル] タブをタップし、[タイトル] プロパティシートを表示します。



4. [文字の色] の脇の [変更] ボタンをタップします。
5. 色の一覧が表示されますから、使用したい色をタップします。
6. 選択した色が [文字の色] の脇に表示されます。
7. [OK] ボタンをタップします。

アルバムの画像の操作

アルバムの画像の明るさを調整する

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. 明るさを変更したい画像を表示します。1ページに複数の画像が表示されている場合は目的の画像をタップします。
3. [編集] メニューから [明るさ] を選択します。
4. [明るさ] ダイアログが表示されます。



5. スライダー中央のつまみを右または左へ移動して明るさを調整します。
画像を明るくしたい場合は、スライダー中央のつまみを右（「明るく」の方向）へ移動します。
画像を暗くしたい場合は、スライダー中央のつまみを左（「暗く」の方向）へ移動します。
6. [OK] ボタンをタップします。

MEMO

EasyViewer アルバム上の画像と EasyViewer 上の画像の関係について、次ページの「アルバムの画像と EasyViewer の画像について」をお読みください。
明るさを変更した画像の左下にマークがつきます。

アルバムの画像とEasyViewerの画像について

アルバムでは元画像を表示しますので、アルバムに画像を追加後、元画像を変更すると、アルバム上の画像も変更されます。たとえば、EasyViewerでアルバムに追加した画像を回転させて、上書き保存した後(すなわち元画像を変更した後)アルバムを開きなおしたり、ページをめくってその画像を表示しなおすと、回転して表示されます。

アルバムでの画像の回転や明るさの調整は、元画像をもとに行われます。たとえば、アルバム側で画像を右回りに90度回転した後、EasyViewer側でその画像を右回りに90度回転して上書き保存すると、アルバムを開きなおしたり、ページをめくってその画像を表示しなおすと、180度回転して表示されます。

アルバムに追加した画像をPocket PCまたはメモリカードから削除するとその画像は表示されません。

アルバムへ画像を追加する際、EasyViewer上で画像に付加されたコメントや手書き、回転、反転、明るさの情報は、アルバムへも継承されます。しかし、アルバムに追加した後は、EasyViewer上で編集した後に上書き保存(すなわち元画像を変更)しない限り、EasyViewer上での編集とは関係がなくなります。

アルバムで画像の向きを変更したり、明るさを変更しても、EasyViewer側では画像の向きや明るさは変わりません。

アルバムの画像を回転する

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. 回転したい画像を表示します。
3. 回転したい画像をタップアンドホールドし、ポップアップメニューから回転方法を選択します。
 - [左回転] を選択すると、左方向に90度回転します。
 - [右回転] を選択すると、右方向に90度回転します。

MEMO

EasyViewer アルバム上の画像とEasyViewer上の画像の関係について、上記の「アルバムの画像とEasyViewerの画像について」をお読みください。
 回転した画像の左下にマークがつきます。

アルバムの画像を反転する

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. 反転したい画像を表示します。1ページに複数の画像が表示されている場合は目的の画像をタップします。
3. [編集]メニューから反転方法を選択します。
 - [上下反転]を選択すると、上下が反転します。
 - [左右反転]を選択すると、左右が反転します。

メモ

EasyViewer アルバム上の画像と EasyViewer 上の画像の関係について、前ページの「アルバムの画像と EasyViewer の画像について」をお読みください。
反転した画像の左下にマークがつきます。

アルバムの画像を移動する

他の位置へ画像を移動する


アルバム内の任意の位置に画像を移動することができます。

1 つ前または1 つ後ろへ画像を移動する

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. 移動したい画像をアルバムに表示します。
3. 次のいずれかの方法で画像を移動します。
 - 1つ前に画像を移動したい場合は、移動したい画像でタップアンドホールドし、ポップアップメニューから「画像を1つ前へ」を選択します。
 - 1つ後ろに画像を移動したい場合は、移動したい画像でタップアンドホールドし、ポップアップメニューから「画像を1つ後へ」を選択します。

ページを指定して画像を移動する

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. 移動したい画像をアルバムに表示します。1ページに複数の画像が表示されている場合は目的の画像をタップします。
3. [移動] メニューから「画像の移動先ページ」を選択します。
4. [ページ設定] ダイアログが表示されます。



移動先のページの先頭の画像を確認したい場合は、[移動先ページの先頭画像を表示する] をオンにします。
スライダーのつまみを移動先のページに位置づけます。


5. [OK] ボタンをタップします。
指定したページの先頭に画像が移動します。

他のアルバムへ画像を移動する

他のアルバムに画像を移動することができます。


新しいアルバムに画像を移動する

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. 移動したい画像をアルバムに表示します。1ページに複数の画像が表示されている場合は目的の画像をタップします。
3. [移動] メニューから [画像の移動先アルバム] を選択します。
4. [移動先アルバム] ダイアログが表示されます。



5. [新しいアルバム] を選択します。
6. [次へ] ボタンをタップします。

7. [新しいアルバム] ダイアログが表示されます。



8. [メディアの選択] からアルバムを作成する場所を選択します。

Pocket PC内にアルバムを作成する場合は、「本体」を選択します。

メモ리카ードにアルバムを作成する場合は、「メモ리카ード」を選択します。

アルバムの作成場所については、P.3-4「アルバムの保存先について」をお読みください。

9. [アルバム名] にアルバムの名前を入力します。

10. [OK] ボタンをタップします。

11. [メディアの選択] で、移動する画像が入っているメディアと同じメディアを選択した場合は次の手順へ進みます。移動する画像が入っているメディアとは異なるメディアを選択した場合は、「追加先アルバムが存在するメディアへ画像をコピーしますか」というメッセージが表示されます。アルバムと同じ場所に画像をコピーするときは[はい] ボタンを、コピーしないときは[いいえ] ボタンをタップします。


アルバムと画像の保存場所の関係については、P.3-6「アルバムと画像の保存場所について」をお読みください。

12. 新しく作成されたアルバムに画像が追加されます。


既存のアルバムに画像を移動する

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. 移動したい画像をアルバムに表示します。1ページに複数の画像が表示されている場合は目的の画像をタップします。

3. [移動]メニューから[画像の移動先アルバム]を選択します。
4. [移動先アルバム]ダイアログが表示されます。



5. [既存のアルバム]を選択します。
6. [次へ]ボタンをタップします。
7. [既存のアルバム]ダイアログが表示されます。



8. [メディアの選択]からアルバムを作成する場所を選択します。
 Pocket PC内にアルバムを作成する場合は、「本体」を選択します。
 メモリカードにアルバムを作成する場合は、「メモリカード」を選択します。
 アルバムと画像の保存先については、P.3-6「アルバムと画像の保存先について」をお読みください。
9. [アルバム一覧]から移動先のアルバムを選択します。

10. [OK] ボタンをタップします。
11. [メディアの選択]で、移動する画像が入っているメディアと同じメディアを選択した場合は次の手順へ進みます。移動する画像が入っているメディアとは異なるメディアを選択した場合は、「追加先アルバムが存在するメディアへ画像をコピーしますか」というメッセージが表示されます。アルバムと同じ場所に画像をコピーするときは[はい] ボタンを、コピーしないときは[いいえ] ボタンをタップします。
アルバムと画像の保存場所の関係については、P.3-6「アルバムと画像の保存場所について」をお読みください。
12. 移動先に指定したアルバムの一番後ろに、選択した画像が移動します。

アルバムの画像にふせんをつける

ふせんについて

画像にふせんをつけておくことで、目的の画像を簡単に探すことができます。



ふせんをタップすると、そのふせんがついている画像を表示することができます。

画像1枚につき1枚のふせんをつけることができます。

アルバムの先頭の画像に「はじめ」のふせんがつきます。

アルバムに2枚以上画像がある場合、最後の画像に「おわり」のふせんがつきます。

「はじめ」と「おわり」のふせんについては、名前を変更したり、削除したり、移動することはできません。

先頭の画像と最後の画像には、「はじめ」と「おわり」の他にふせんを1枚つけることができます。

アルバムの画像にふせんをつける

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. ふせんをつけたい画像でタップアンドホールドし、ポップアップメニューから[ふせんの編集]を選択します。
3. [ふせんの編集] ダイアログが表示されます。



4. [ふせんの名前] を入力します。
5. [OK] ボタンをタップします。

ふせんの名前を変更する

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. ふせんがついている画像でタップアンドホールドし、ポップアップメニューから [ふせんの編集] を選択します。
3. [ふせんの編集] ダイアログが表示されます。



4. [ふせんの名前] を変更します。
5. [OK] ボタンをタップします。

MEMO

「はじめ」と「おわり」のふせんの名前を変更することはできません。

ふせんを削除する

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. 削除したいふせんがついている画像でタップアンドホールドし、ポップアップメニューから [ふせんの編集] を選択します。
3. [ふせんの編集] ダイアログが表示されます。



4. [削除] ボタンをタップします。

✎ MEMO

「はじめ」と「おわり」のふせんを削除することはできません。

ふせんを移動する

他の画像にふせんを移動することができます。ふせんの移動先に指定した画像にふせんがついている場合は、ふせんが入れ替わります。

ふせんを1つ前または1つ後ろへ移動する

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. 移動したいふせんがついている画像を表示します。1ページに複数の画像が表示されている場合は目的の画像をタップします。
3. [移動]メニューからふせんの移動先を選択します。
1つ前の画像へふせんを移動したい場合は、「ふせんを1つ前へ」を選択します。
1つ後ろの画像へふせんを移動したい場合は、「ふせんを1つ後ろへ」を選択します。


MEMO

「はじめ」と「おわり」のふせんを移動することはできません。

ページを指定してふせんを移動する

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. 移動したいふせんがついている画像を表示します。1ページに複数の画像が表示されている場合は目的の画像をタップします。
3. [移動]メニューから「ふせんの移動先ページ」を選択します。

4. [ページ設定] ダイアログが表示されます。



ふせんの移動先の画像を確認したい場合は、[移動先ページの先頭画像を表示する] をオンにします。スライダーのつまみを目的のページに位置づけます。

5. [OK] ボタンをタップします。

指定したページの先頭の画像にふせんが移動します。

6. その後、[移動] メニューの「ふせんを1つ前へ」または「ふせんを1つ後ろへ」を使用して目的の画像にふせんを移動します。

MEMO

「はじめ」と「おわり」のふせんを移動することはできません。

アルバムの画像にコメントをつける

アルバムの画像にテキストコメントや手書きコメントをつけることができます。なお、テキストコメントや手書きコメントは、アルバムを「LAYOUT1」または「LAYOUT3」のレイアウトで表示しているときに編集することができます。

アルバムの画像にテキストコメントをつける

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. コメントが表示されるレイアウト（「LAYOUT1」または「LAYOUT3」）にします。
レイアウトの変更については、P3-12「アルバムのレイアウトを変更する」をお読みください。
3. アルバムに画像とコメント欄が表示されます。



「LAYOUT1」



「LAYOUT3」

4. コメントをつけたい画像を表示します。

5. テキストコメント欄が表示されている場合は、次の手順に進みます。手書きコメント欄が表示されている場合は、**T** をタップして、テキストコメント欄を表示します。



「LAYOUT1」



「LAYOUT3」

6. テキストコメント欄にコメントを入力します。
「LAYOUT3」のレイアウトの場合、目的の画像のテキストコメント欄をタップすると、そのテキストコメント欄が画面手前に大きく表示されます。
7. 続けて手書きコメントを入力するには、手書きコメント欄に切り替えて入力します。
手書きコメントの入力については、次ページの「アルバムの画像に手書きコメントをつける」をお読みください。

MEMO


EasyViewer アルバムとEasyViewer のコメントの関係については、次ページの「アルバムのコメントとEasyViewer のコメントについて」をお読みください。

アルバムのコメントとEasyViewerのコメントについて

アルバムで作成したコメントは、EasyViewerでは表示されません。アルバムに画像を追加する際、EasyViewerで作成したコメントも画像と一緒にアルバムに追加されますが、その後、EasyViewerでコメントを変更したり、削除しても、アルバム側のコメントに変更内容が反映されたり、削除されません。また、アルバムでコメントを変更したり、削除してもEasyViewer側のコメントには影響がありません。アルバム側のコメントとEasyViewer側のコメントは別のコメントとなります。

アルバムの画像に手書きコメントをつける


1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. コメントが表示されるレイアウト（「LAYOUT1」または「LAYOUT3」）にします。レイアウトの変更については、P.3-12「アルバムのレイアウトを変更する」をお読みください。
3. アルバムに画像とコメント欄が表示されます。



「LAYOUT1」



「LAYOUT3」

4. コメントをつけたい画像を表示します。
5. 手書きコメント欄が表示されている場合は、次の手順に進みます。テキストコメント欄が表示されている場合は、 をタップして手書きコメント欄を表示します。



「LAYOUT1」





「LAYOUT3」


6. 手書きコメント欄にスタイラスで手書きします。





「LAYOUT3」のレイアウトの場合、目的の画像の手書きコメント欄をタップすると、その手書きコメント欄が画面手前に大きく表示されます。



線の太さを変更するには、 をタップし、メニューから線の太さを選択します。

線の色を変更するには、 をタップし、色一覧から線の色を選択します。

描いた線を消去するには、 をタップし、消去方法を選択します。

- ・ のメニューから「全消去」を選択すると、描いた線を全て消去できます。
- ・ のメニューから「領域消去」を選択すると、範囲を指定して消去できます。スタイラスペンでドラッグすると点線枠が現れ、消去範囲を指定できます。消去範囲を指定後、スタイラスペンを離すと、点線枠に囲まれた線が消去されます。
- ・ のメニューから「消しゴム」を選択すると、スタイラスペンで線をなぞって消去できます。
- ・線を消去するモードから線を描くモードに戻るには、 (線を消去するモードの場合、このアイコンが現れます) をタップします。

7. 続けてテキストコメントを入力するには、テキストコメント欄に切り替えて入力します。テキストコメントの入力については、P.3-29「アルバムの画像にテキストコメントをつける」をお読みください。

MEMO

EasyViewer アルバムとEasyViewer のコメントの関係については、P.3-31「アルバムのコメントとEasyViewer のコメントについて」をお読みください。

アルバムの画像のコメントを変更する

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. コメントが表示されるレイアウト (「LAYOUT1」または「LAYOUT3」) にします。
レイアウトの変更については、P.3-12「アルバムのレイアウトを変更する」をお読みください。
3. アルバムに画像とコメント欄が表示されます。
4. 目的の画像のコメント欄で、テキストコメント欄または手書きコメント欄を表示して、コメントを変更します。

MEMO

EasyViewer アルバムとEasyViewer のコメントの関係については、P.3-31「アルバムのコメントとEasyViewer のコメントについて」をお読みください。

アルバムの画像のコメントを削除する

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. コメントが表示されるレイアウト (「LAYOUT1」または「LAYOUT3」) にします。
レイアウトの変更については、P.3-12「アルバムのレイアウトを変更する」をお読みください。
3. アルバムに画像とコメント欄が表示されます。
4. 目的の画像のコメント欄で、テキストコメント欄または手書きコメント欄を表示して、コメントの内容を全て削除します。

MEMO

EasyViewer アルバムとEasyViewer のコメントの関係については、P.3-31「アルバムのコメントとEasyViewer のコメントについて」をお読みください。

アルバムの画像に手書きする

アルバム画像に手書きで文字や線を描くことができます。なお、アルバムを「LAYOUT1」または「LAYOUT2」のレイアウトで表示しているときに、画像の上に手書きすることができます。

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. 手書きできるレイアウト（「LAYOUT1」または「LAYOUT2」）にします。
レイアウトの変更については、P.3-12「アルバムのレイアウトを変更する」をお読みください。
3. 手書きしたい画像を表示します。
4. [編集]メニューから[手書きペイント]を選択します。

5. 手書きペイント画面が表示されますから、画像の上にスタイラスペンで手書きします。



「LAYOUT1」

線の太さは、[ツール]メニューから選択します。
線の色は、[ツール]メニューから[色変更]を選択して変更します。

ひとつ前の描画を取り消すには、[ツール]メニューから[元に戻す]を選択します。

[ツール]メニューから「領域クリア」を選択すると、ストローク（一筆で描いた線、すなわち、ペンダウンからペンアップまで描いた線）単位で消去できます。「領域クリア」を選択後、スタイラスペンでドラッグすると点線枠が現れますから、ストロークがすべて収まるように点線枠で囲みます。スタイラスペンを離すと、点線枠内にすべて収まっているストロークが消去されます。点線枠内にストロークが収まっていない場合は、そのストロークは削除されません。

手書きした線を全て消去するには、[ツール]メニューから[クリア]を選択します。



「LAYOUT2」

6. 操作が終了したら、ツールバーの[戻る] ボタンをタップするか、または[編集] メニューから[手書きペイント終了] を選択します。

MEMO

手書きデータを手書きペイント画面以外でも表示する場合は、[表示] メニューから[手書きペイント表示] を選択します。

アルバムの背景にも手書きすることができますが、手書きデータを表示した場合、アルバムのレイアウトによっては、手書きの表示のされ方が異なる場合があります。手書きデータは、手書きペイント画面から元の画面に戻ったときに、画像とは別ファイルに保存されます。手書きデータをアルバムに表示する際、アルバムの画像と手書きデータを重ね合わせて表示します。

HTML 形式ファイルの作成時、アルバムイメージと手書きデータを重ね合わせて JPEG 形式の画像に保存することができます。

手書きデータは、[ツール] メニューの[元に戻す] を繰り返し実行するか、もしくは、[ツール] メニューの[クリア] を選択することで、全て消去することができます。手書きペイント画面では、画像の回転や反転、明るさ調整の各操作を行うことができます。

アルバムに手書きデータを表示する

アルバムの画像に手書きしたデータは、手書きペイント画面以外の画面でも表示することができます。

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. 目的の画像を表示します。



3. [表示] メニューから [手書きペイント表示] を選択します。



MEMO

アルバムの背景にも手書きすることができますが、アルバムのレイアウトによっては、手書きデータの表示のされ方が異なる場合があります。

アルバムイメージを保存する

アルバムに表示しているページをJPEG 形式の画像に保存し、その画像を使用してHTML 形式のファイルを作成することができます。

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. 目的のページを画面に表示します。
必要に応じて、レイアウトを変更します。レイアウトの変更については、P.3-12 「アルバムのレイアウトを変更する」をお読みください。
手書きデータと画像を重ね合わせたい場合は、手書きデータを画面に表示します。手書きデータの表示については、前ページの「アルバムに手書きデータを表示する」をお読みください。
コメントがある場合、テキストコメントまたは手書きコメントのいずれかを表示します。コメントについては、P.3-29 「アルバムの画像にコメントをつける」をお読みください。
3. [ファイル] メニューから [HTML 保存] を選択します。
4. [名前を付けて保存] ダイアログが表示されます。



- [名前] にファイル名を入力します。
- [フォルダ] から保存先のフォルダを選択します。
 - ・ [フォルダ] から「なし」を選択すると、「My Documents」フォルダの下に保存されます。
 - ・ 「なし」以外を選択すると、「My Documents」フォルダ下の、選択したフォルダが保存先になります。たとえば、[フォルダ] に「ビジネス」を選択すると、「My Documents」フォルダの下の「ビジネス」フォルダに保存されます。

[場所] から保存先のメモリを選択します。

ファイルは、保存先のメモリの各「My Documents」フォルダに保存されます。保存先のメモリに「My Documents」フォルダが無い場合でも、「My Documents」フォルダを作成して保存します。たとえば、[フォルダ] に「ビジネス」を選択し、[場所] で [メモ리카ード] を選択すると、メモ리카ード内の「My Documents」フォルダ下の「ビジネス」フォルダにファイルが保存されます。

5. [OK] ボタンをタップします。
6. 「...これらの画像はオリジナル画像をそのまま送信いたします」というメッセージが表示されますので、[OK] ボタンをタップします。
7. [HTML 設定] ダイアログが表示されます。

HTML形式のファイルの先頭にタイトルを記載したい場合は、[タイトル] を入力します。
 メール送信用のリンクを貼りたい場合は、[メールアドレス] を入力します。
 トップページへのリンクを貼りたい場合は、[トップページ] を入力します。

8. [画像設定] タブをタップして、[画像設定] プロパティシートを表示します。

HTML形式のファイルに「無断転載・複写を禁止します」を記載したい場合は [“無断転載・複写を禁止します” の記載を入れる] をオン、記載しない場合はオフにします。
 HTML形式のファイルに作成日を記載したい場合は [作成日を入れる] をオン、記載しない場合はオフにします。

9. [OK] ボタンをタップします。

メモ

HTML 形式ファイルの作成時には、画像サイズを変更できませんので、[画像設定] プロパティシートの [画像のサイズを小さくする] は設定できません。

HTML 形式ファイルにリンクする画像について

HTML 形式のファイルにリンクされた画像は、HTML 形式のファイルと同じフォルダに保存されます。

EasyViewer アルバムで作成した HTML 形式ファイルには、アルバムに表示しているページが JPEG 形式の画像としてリンクされます。

アルバムイメージをメールに添付する

アルバムに表示しているページをJPEG 形式の画像にしてメールに添付することができます。画像を添付したメールはPocket PC の受信トレイを使用して送信することができます。あらかじめ、メールを送信できる環境を整えておいてください。メールの送信環境や必要な設定については、受信トレイのヘルプをお読みください。

1. EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
2. メールに添付したいページを開きます。

必要に応じて、レイアウトを変更します。レイアウトの変更については、P.3-12「アルバムのレイアウトを変更する」をお読みください。

手書きデータと画像を重ね合わせたい場合は、手書きデータを画面に表示します。手書きデータの表示については、P.3-38「アルバムに手書きデータを表示する」をお読みください。

コメントがある場合、テキストコメントまたは手書きコメントのいずれかを表示します。コメントについては、P.3-29「アルバムの画像にコメントをつける」をお読みください。

ページに表示されている画像にテキストコメントがついている場合、そのテキストコメントをメールの本文にできます。1ページに複数の画像が表示されている場合は、メールの本文にしたいテキストコメントがついている画像をタップします。
3. [ファイル]メニューから[電子メールに送信]を選択します。
4. 受信トレイのメッセージ作成画面が表示されますので、必要事項を設定します。
 - ・ [宛先]に、相手のメールアドレスを入力します。
 - ・ [件名]にメールの件名を入力します。
 - ・ メールの内容を入力します。
 - ・ 上記の設定を行ったら、[送信]ボタンをタップします。


[宛先]にメールアドレスを入力すると、[送信]ボタンが現れます。

画像を添付したメールが送信トレイに登録されます。メールの送信については、P.2-58ページの「メールの送信について」をお読みください。


アルバムイメージを赤外線から送信する

アルバムに表示しているページをJPEG 形式の画像にして、Pocket PC の赤外線を使用して他のPocket PC へ送信することができます。赤外線については、Pocket PC のヘルプの「接続」の「ビーム」をお読みください。

1. 送受信を行う Pocket PC の赤外線ポートを、間に遮るものがないようにして、向かい合わせて近くに置きます。
2. 送信側の Pocket PC で EasyViewer アルバムを起動し、アルバムを開きます。
3. 赤外線から送信したいページを開きます。
必要に応じて、レイアウトを変更します。レイアウトの変更については、P.3-12「アルバムのレイアウトを変更する」をお読みください。
手書きデータと画像を重ね合わせたい場合は、手書きデータを画面に表示します。
手書きデータの表示については、P.3-38「アルバムに手書きデータを表示する」をお読みください。
コメントがある場合、テキストコメントまたは手書きコメントのいずれかを表示します。コメントについては、P.3-29「アルバムの画像にコメントをつける」をお読みください。
4. [ファイル]メニューから[赤外線から送信]を選択します。
5. 赤外線の送信画面が表示されます。



6. 接続が確立されると、受信側の Pocket PC に赤外線の受信画面が表示されます。



7. [はい] ボタンをタップしてください。

付 録

困ったとき

本製品を使用していて、困ったことが起きたときに参考にしてください。

【現象】 インストール時に、「古いバージョンのEasyViewer またはEasyViewer アルバムがインストールされています。・・・」のメッセージが表示される。

【原因】 以下の原因が考えられます。
本製品の旧バージョンがインストールされている場合、本製品をインストールすることはできません。

【対処】
メッセージダイアログの [OK] ボタンをタップします。
P.1-18「アップグレード」の手順にしたがって、EasyViewer と EasyViewer アルバムの両方を削除してから、本製品をインストールしてください。

【現象】 操作中に「プログラム実行用メモリを増やしてください」のメッセージが表示される。

【原因】 以下の原因が考えられます。
画像を表示したり、操作を実行するためのプログラム実行用のメモリが不足しています。

【対処】
メッセージダイアログの [OK] ボタンをタップします。
下記のいずれかの操作またはすべての操作をお試しください。

- ・ EasyViewer の場合は、ファイルエクスプローラで画像を他のフォルダに移動し、目的のフォルダ内の画像枚数を減らします。
- ・ EasyViewer の場合は、他の表示モードに切り替えます。
- ・ EasyViewer または EasyViewer アルバムを一旦終了し、起動しなおします。
- ・ 使用可能なメモリを増やします。メモリの解放については、Pocket PC のヘルプの「設定」の「メモリ」をお読みください。

【現象】 画像の表示時「ファイル形式が不正です」のメッセージが表示される。

【原因】 以下の原因が考えられます。

画像のファイル形式と、そのファイル名についている拡張子が一致していない場合など、画像のファイル形式が不正の場合、その画像は表示できません。
本製品で扱うことのできない画像の場合、その画像は表示できません。

【対処】

メッセージダイアログの[OK]ボタンをタップします。問題のない他の画像は正常に表示されます。

メッセージダイアログにファイル形式が不正である画像のファイル名が表示されますので、その画像ファイルを確認し、ファイル形式が不正である場合は正しいものに変更してください。

【現象】 EasyViewer で「画像ファイル、又はコメントファイルの削除に失敗しました」のメッセージが表示される。

【原因】 以下の原因が考えられます。

画像またはコメントを他のアプリケーションで開いている場合、削除できない場合があります。

【対処】

メッセージダイアログの[OK]ボタンをタップします。問題のない他の画像は正常に削除処理が完了いたします。

削除に失敗した画像またはコメントを他のアプリケーションで使用している場合には、そのアプリケーションで画像またはコメントを閉じてから、[表示]メニューから[最新の情報に更新]を選択後、再度操作を試みてください。

【現象】 EasyViewer で「この画像は読み込みに失敗したため、・・・」のメッセージが表示される。

【原因】 以下の原因が考えられます。

画像のファイル形式（拡張子）や名前が本製品で表示した後で変更されたり、画像のファイル形式が不正だったり、ファイルが壊れてしまった場合は、その画像に対して操作（保存や明るさ調整、回転、画像情報の表示、コメント編集など）を行うことはできません。

画像が他のアプリケーションで使用中の場合など、本製品でその画像を使用できなくなっているときには、その画像に対して操作を行うことはできません。

【対処】

メッセージダイアログの [OK] ボタンをタップします。

[表示] メニューから [最新の情報に更新] を選択し、画像が正常に表示されるかどうか確認後、正常に表示された場合は再度操作を試みてください。

画像を他のアプリケーションで使用中の場合には、そのアプリケーションで画像を閉じてください。その後、[表示] メニューから [最新の情報に更新] を選択してから、再度操作を試みてください。

上記の操作で画像に対して正常に操作を実行できない場合は、画像のファイル形式が不正である可能性があります。その画像ファイルを確認し、ファイル形式が不正である場合は正しいものに変更してください。

【現象】 EasyViewer で「コメントファイルに書き込みできませんでした」のメッセージが表示される。

【原因】 以下の原因が考えられます。

コメントを他のアプリケーションで開いている場合、コメントを編集できません。

【対処】

メッセージダイアログの [OK] ボタンをタップして、メッセージダイアログを閉じます。

コメントを他のアプリケーションで開いている場合は、そのアプリケーションでコメントを閉じてください。

【現象】 EasyViewer で「コメントファイルを削除できませんでした」のメッセージが表示される。

【原因】 以下の原因が考えられます。
コメントを他のアプリケーションで開いている場合、コメントを削除できません。

【対処】
メッセージダイアログの[OK]ボタンをタップして、メッセージダイアログを閉じます。
コメントを他のアプリケーションで開いている場合は、そのアプリケーションでコメントを閉じてください。

【現象】 手書きペイント画面で画像が表示されない。

【原因】 以下の原因が考えられます。
プログラム実行用メモリが不足しているためです。

【対処】
手書きペイント画面を一旦終了してから、再度手書きペイント画面を表示してください。
上記の操作でも解決できない場合は、使用可能なメモリを増やしてから、再度手書きペイント画面を表示してください。メモリの解放については、Pocket PC のヘルプの「設定」の「メモリ」をお読みください。

【現象】 「アルバムファイル形式が不正です」のメッセージが表示される。

【原因】 以下の原因が考えられます。
アルバムが壊れているか、またはアルバムのファイル形式が不正の場合、そのアルバムは使用できません。

【対処】
メッセージダイアログの[OK]ボタンをタップします。
他のアルバムを使用してください。

ツールバーのボタン

EasyViewer および EasyViewer アルバムでは、ツールバーのボタンを使用して操作を行うことができます。

✎ MEMO

ツールバーのボタンをタップアンドホールドすると、そのボタンの名称が表示されます。ツールバーを隠して画面を広く使うこともできます。[情報] メニューの隣の [] をタップすると、ツールバーが隠れたり、現れたりします。

EasyViewer のツールバーのボタン

EasyViewer のインデックス表示のツールバー



EasyViewer の一枚表示のツールバー













EasyViewer のマルチウィンドウ表示のツールバー














EasyViewer の手書きペイント画面のツールバー



ボタン	名称	役割
	一つ上のフォルダへ	一つ上のフォルダの画像を表示します。このボタンは、インデックス表示およびマルチウィンドウ表示で表示されます。
	開く	[開く] ダイアログを表示します。画像を開くことができます。このボタンは、インデックス表示で表示されます。
	画像の削除	選択されている画像を削除します。このボタンは、インデックス表示で表示されます。

ボタン	名称	役割
	最新の情報に更新	表示している画像を最新の情報に更新します。このボタンは、インデックス表示で表示されます。
	サイズ変更	インデックス表示のインデックス画像のサイズを変更します。このボタンは、インデックス表示で表示されます。
	左回転	一枚表示の画像を左方向に 90 度回転します。このボタンは、一枚表示およびマルチウィンドウ表示で表示されます。
	右回転	一枚表示の画像を右方向に 90 度回転します。このボタンは、一枚表示で表示されます。
	明るさ	[明るさ] ダイアログを表示します。一枚表示の画像の明るさを調整できます。このボタンは、一枚表示およびマルチウィンドウ表示で表示されます。
	コメント編集	[コメント編集] ダイアログを表示します。一枚表示の画像のコメントを編集できます。このボタンは、一枚表示およびマルチウィンドウ表示で表示されます。
	ズームイン	一枚表示の画像の表示サイズを10%拡大します。このボタンは、一枚表示およびマルチウィンドウ表示で表示されます。
	ズームアウト	一枚表示の画像の表示サイズを10%縮小します。このボタンは、一枚表示およびマルチウィンドウ表示で表示されます。
	画像情報	一枚表示の画像の情報が表示されます。このボタンは、一枚表示およびマルチウィンドウ表示で表示されます。
	インデックス表示	インデックス表示へ表示モードを変更します。このボタンは、一枚表示およびマルチウィンドウ表示で表示されます。


ボタン	名称	役割
	一枚表示	一枚表示へ表示モードを変更します。このボタンは、インデックス表示およびマルチウィンドウ表示で表示されます。
	マルチウィンドウ表示	マルチウィンドウ表示へ表示モードを変更します。このボタンは、インデックス表示および一枚表示で表示されます。
	スライドショー	スライドショーを実行します。このボタンは、インデックス表示で表示されます。
	手書きペイント	手書きペイント画面を表示します。画像の上に手書きで文字や線を描くことができます。
	選択モード	選択モードになります。画像をまとめて選択したり、選択を解除することができます。
	保存	[名前を付けて保存] ダイアログを表示します。画像と手書きデータを重ね合わせて保存できます。このボタンは、手書きペイント画面で表示されます。
	クリア	手書きデータを全て消します。このボタンは、手書きペイント画面で表示されます。
	元に戻す	一つ前の描画を取り消します。このボタンは、手書きペイント画面で表示されます。
	色変更	[色設定] ダイアログを表示します。線の色を変更できます。このボタンは、手書きペイント画面で表示されます。
	太さ変更	をタップして、線の太さを変更できます。このボタンは、手書きペイント画面で表示されます。
	戻る	手書きペイント画面を閉じて、元の表示モードに戻ります。このボタンは、手書きペイント画面で表示されます。

EasyViewer アルバムのツールバーのボタン



EasyViewer アルバムのツールバー



EasyViewer アルバムの手書きペイント画面のツールバー



ボタン	名称	役割
	アルバムを開く	[アルバムを開く] ダイアログを表示します。アルバムを開くことができます。
	アルバムの設定	[アルバムの設定] ダイアログを表示します。アルバムのレイアウトを設定できます。
	画像の追加	アルバムに画像を追加します。
	画像の削除	アルバムから画像を削除します。
	左回転	画像を左方向に 90 度回転します。
	ふせんの編集	[ふせんの編集] ダイアログを表示します。ふせんの追加および名前の変更、ふせんの削除ができます。
	画像を 1 つ前へ	画像を 1 つ前へ移動します。
	画像を 1 つ後へ	画像を 1 つ後ろへ移動します。
	電子メールで送信	[受信トレイ] ダイアログを表示します。アルバムイメージをメールに添付できます。
	手書きペイント	手書きペイント画面を表示します。画像の上に手書きで線や文字を描くことができます。
	クリア	手書きデータを全て消します。このボタンは、手書きペイント画面で表示されます。
	一つ前へ	一つ前の描画を取り消します。このボタンは、手書きペイント画面で表示されます。
	色変更	[色設定] ダイアログを表示します。線の色を変更できます。このボタンは、手書きペイント画面で表示されます。

ボタン	名称	役割
	線変更	をタップして、線の太さを変更できます。このボタンは、手書きペイント画面で表示されます。
	手書きペイント終了	手書きペイント画面を閉じて、元の画面に戻ります。このボタンは、手書きペイント画面で表示されます。

お問い合わせについて

弊社ホームページにてライセンスをご購入になり、シリアル番号を入手された後は、下記をご覧ください。弊社ユーザーサポートへお問い合わせください。シリアル番号を入手されていないお客様は、サポート対象外とさせていただきますので、ご了承ください。

製品に関するお問い合わせ、ご意見、ご要望をお寄せ頂く場合は、次のページを印刷してご記入の上、郵送、またはFAXにて下記へお送りください。ご記入方法、およびユーザーサポートセンターについては、下記をお読みください。

新潟キヤノテック株式会社 ユーザーサポートセンター行
〒950-0916 新潟市米山1-24 新潟駅南センタービル Fax.025-244-8561 Tel.025-244-6445

製品のアフターサービス、およびユーザーサポートについて

このたびは新潟キヤノテック製品をお買い求め頂きまして、誠に有難うございます。

新潟キヤノテック株式会社では、お客様により快適に製品をご使用頂くために、ユーザーサポートセンターにおいて、製品のお問い合わせ、ならびに製品に関するご意見、ご要望を承っております。

Windows CE / Pocket PC については、発売元へお問い合わせくださるようお願いいたします。

ユーザーサポートセンターの営業時間

ユーザーサポートセンターは下記の時間帯でサポートサービスを行っております。

土曜・日曜・祭日、および弊社休業日を除く

9:00～12:00、13:00～17:00

TEL 025-244-6445

FAX 025-244-8561

E-Mail support@niigata-canotec.co.jp

ユーザーサポートセンターをご利用になれるお客様

ユーザーサポートセンターをご利用になれるお客様は、弊社ホームページにてライセンスをご購入になり、シリアル番号を入手いただいたお客様のみとなっております。シリアル番号を入手されていないお客様のユーザーサポートは致しかねますのでご注意ください。

ユーザーサポートセンターのご利用の方法

お電話にてお問い合わせ頂く場合は、お問い合わせの前に、必ず「お問い合わせ用紙」(次のページ)の内容をご確認ください。サポートセンターの担当者には、製品名と製品のシリアル番号を正確にお教えください。お教え頂いたシリアル番号でのユーザー登録が確認されない場合は、ユーザーサポートをお受けできない場合がございますのでご注意ください。FAXまたは郵送でお問い合わせ頂く場合は、「お問い合わせ用紙」(次のページ)にお問い合わせの内容を詳しくご記入の上、(印刷結果に関するお問い合わせの場合は印刷結果も添えて)サポートセンター宛にお送りください。受付後、ユーザーサポートセンターの担当者より、お客様へご連絡いたします。なお、時間帯、曜日によっては、サポートセンターのお電話が大変かかりにくい場合がございます。その場合は、「お問い合わせ用紙」(次のページ)に内容をご記入の上、FAXまたは郵送でお問い合わせください。後ほど、サポート担当者より、お客様へご連絡させていただきます。

お問い合わせ用紙

製品に関するお問い合わせ、ご意見、ご要望をお寄せ頂く場合は、このページを印刷してご記入の上、郵送、またはFAXにて下記へお送りください。

新潟キヤノテック株式会社 ユーザーサポートセンター行
〒 950-0916 新潟市米山 1-24 新潟駅南センタービル Fax.025-244-8561 Tel.025-244-6445

製品名	製品使用台数	台	記入日	年	月	日
(上記の他に使用している弊社製品名)						
ソフトウェア シリアル No.		製品バージョン Ver.				
ハードウェア シリアル No.		ご住所				
お客様名						
会社名						
部署名		電話番号		FAX 番号		
E-Mail						

お客様の動作環境

Pocket PC	メーカー名 :	機種名 :	型番 :
本体メモリ	MB		
その他周辺機器	メーカー名 :	機種名 :	型番 :

お問い合わせの内容をできるだけ詳しくご記入ください

- ・ オペレーションを詳しくご記入ください。
- ・ エラーが発生した場合は、エラーコードとメッセージを詳しくご記入ください。
- ・ 本用紙に記入しきれない場合は、お手数でも別紙を添えてお問い合わせください。