

Sollten alle Stricke der automatischen Installation reißen, können Sie oder ein freundlicher Helfer mit Grundkenntnissen in MS-DOS bzw. MS-WINDOWS die Dateien notfalls auch "zu Fuß" installieren.

Hierzu müssen Sie alle Dateien mit der Endung "\$00" (Dollarzeichen) auf der Originaldiskette erst entpacken, da sie aus Platzgründen in komprimierter Form vorliegen.

Kopieren Sie hierzu die entsprechenden Dateien in ein eigenes Verzeichnis (z.B. \TEST) und entpacken Sie dann durch Eingaben von

```
EXTRACT /U DATEI1.$00   bzw.  
EXTRACT /U DATEI2.$00
```

Ändern Sie keine Dateinamen und installieren Sie, wenn irgend möglich, in das vorgeschlagene Standardverzeichnis C:\TB\_ANW\_1 !!!

Zu welcher Version die einzelnen Dateien gehören, sehen Sie im Zweifel an der Zeitangabe der Datei. Die Datei "MUSKEL.TBK 01.01.93 2:00:00" wurde demnach am 1.1.1993 hergestellt und gehört zur Version 2.0 !

Nachdem es mit der bis Version 1.5 vorgegebenen Installation in verschiedene Unterverzeichnisse wiederholt Probleme gab, haben wir uns schweren Herzens entschlossen, die hierdurch erreichte Übersichtlichkeit aufzugeben. Kopieren Sie also alle Dateien in ein einziges (!) Unterverzeichnis Ihrer Festplatte. Dies ist für eine korrekte Programmausführung ab Version 2.0 unbedingt erforderlich, da die benötigten Dateien sonst nicht gefunden werden können.

Sobald alle Dateien in ein gemeinsames Unterverzeichnis (Vorgabe ist \TB\_ANW\_1) kopiert sind, rufen Sie WINDOWS auf. Es muß zur korrekten Ausführung im protected- oder im 386-Modus laufen, 2 MB Ram sind notwendig, 4 MB Ram empfohlen.

Installieren Sie die Programmaufrufe in Ihrem WINDOWS-Desktop mit

```
C:\TB_ANW_1\TBOOK.EXE  C:\TB_ANW_1\MUSKEL.TBK.
```

Zum TOOLBOOK-Runtime-Modul gehören die Dateien

```
TBOOK.EXE  
TBKBASE.DLL  
TBKUTIL.DLL  
TBKCOMP.DLL
```

Zur Datenbank DIE MUSKELN DES MENSCHEN gehören die Dateien

```
MUSKEL.TBK  
MUSKEL.ICO
```