

**Tento soubor není určen k procházení**

Tento soubor není určen k procházení. Obsahuje nápovědu a chybové zprávy.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí nástroj Calendar dodávaný s programem hDC First Apps pracovat správně. Pokud se pokusíte-li se načíst nástroj hDC Calendar, kalendář se zobrazí, ale žádná z jeho funkcí nebude dostupná.

Ve Spojených státech získáte bližší informace u společnosti Express Systems na telefonním čísle (206) 728 8300. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na telefonním čísle, které jste obdrželi s kopií programu hDC First Apps. Můžete také navštívit server WWW společnosti Express Systems na adrese <http://www.wrq.com>.

**Důležité informace**

Program Stacker verze 4.0 nebo starší nepodporuje dlouhé názvy souborů. Nepoužívejte tyto verze programu Stacker ke kompresi, optimalizaci, změně velikosti, dekompresi nebo změně odhadovaného kompresního poměru u jednotky, která používá dlouhé názvy souborů. Pokud tak učiníte, budou dlouhé názvy souborů zkráceny na osm znaků a příponu o těchto znacích. Pomocí programu Stacker verze 4.1 a starší navíc není možné komprimovat jednotky, které používají podporu velkých disků (systém FAT32).

Další informace získáte na serveru společnosti Stac na adrese <http://www.stac.com>.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nepracuje tato verze programu Do It On Your Desktop správně. Pokus o spuštění programu Do It On Your Desktop nebude úspěšný.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost Moon Valley Software na telefonním čísle (800) 473 5509. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na telefonním čísle, které jste obdrželi spolu s kopií programu Do It On Your Desktop. Můžete také navštívit server WWW společnosti Moon Valley Software na adrese <http://www.moonvalley.com>.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nepracují některé funkce programu Lotus ScreenCam verze 2.0 a starší správni. V této verzi systému Windows program ScreenCam 2.0 pøehrává záznamy aktivity na obrazovce ze systému Windows 3.1, ale neumožduje jejich nahrávání.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost Lotus na telefonním èísle (800) 343 5414. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na èísle, které jste obdrželi spolu s kopií programu ScreenCam. Můžete také navštívit server WWW společnosti Lotus na adrese <http://www.lotus.com>.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí tato verze programu Peachtree Accounting pracovat správně.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytnou na telefonním čísle (800) 336 1420. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na číslo, které jste obdrželi spolu s kopií programu Peachtree Accounting. Můžete také navštívit server WWW společnosti Peachtree na adrese <http://www.peachtree.com>.

### **Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí verze 3.0 programu Adobe Photoshop pracovat správně. Změny výchozího nastavení v běžných dialogových oknech mohou způsobit problémy. Problémy může například způsobit změna nastavení **List Files Of Format Type (Zobrazit soubory typu formátu)** v dialogovém okně **Open (Otevřít)**.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám poskytne společnost Adobe na telefonním čísle (800) 872 3623. Mimo Spojené státy získáte informace u místního distributora produktů společnosti Adobe nebo u autorizovaného prodejce. Můžete také navštívit server WWW společnosti Adobe na adrese <http://www.adobe.com>.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí tato verze programu Crystal Walls pracovat správně. Spustíte-li program Crystal Walls, obrázky se zobrazí, ale nebudou animovány.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám poskytnou na telefonním čísle, které jste obdrželi spolu s kopií programu Crystal Walls.



**Důležité informace**

Tento nástroj pro práci s diskem byl určen pro systém Windows 3.1. Je možné, že některé z jeho funkcí nebudou v této verzi systému Windows pracovat správně.

Informace o získání inovovaného nástroje určeného pro tuto verzi systému Windows získáte u jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

**Důležité informace**

Tento nástroj antivirové ochrany byl určen pro systém Windows 3.1. Je možné, že některé z jeho funkcí nebudou v této verzi systému Windows pracovat správně. Viry bude možné zjistit, ale nikoli odstranit. Také je možné, že tento nástroj zjistí neexistující viry.

Informace o nástroji antivirové ochrany určeném pro tuto verzi systému Windows získáte u jeho výrobce nebo u prodejce softwaru.

**Důležité informace**

Používáte-li nástroj Access Developer's Toolkit verze 2.0 k vytvoření instalačních disket, které budou použity v systému Windows 3.1, je nutné tyto diskety vytvořit v systému Windows 3.1.

Vytvoříte-li instalační diskety v této verzi systému Windows, budou obsahovat systémové součásti z této verze. Jestliže použijete tyto instalační diskety v systému Windows 3.1, budou soubory systému Windows 3.1 nahrazeny, což způsobí vážné problémy.

Pokud někdo, kdo používá váš program, bude používat systém Windows 3.1, vytvořte instalační diskety v tomto systému.

**Důležité informace**

Používáte-li nástroj Visual Basic Setup Toolkit verze 3.0 k vytvoření instalačních disket, které budou použity v systému Windows 3.1, je nutné tyto diskety vytvořit v systému Windows 3.1.

Vytvoříte-li instalační diskety v této verzi systému Windows, budou obsahovat systémové součásti z této verze. Jestliže použijete tyto instalační diskety v systému Windows 3.1, budou soubory systému Windows 3.1 nahrazeny, což způsobí vážné problémy.

Pokud někdo, kdo používá váš program, bude používat systém Windows 3.1, vytvořte instalační diskety v tomto systému.

**Důležité informace**

Spustíte-li v této verzi systému Windows program Aris MPC Wizard a použijete barevnou paletu s více jak 256 barvami, je možné, že dojde k zastavení programu.

Informace o nastavení palety získáte, pokud klepnete na tlačítko **Start**, klepnete na příkaz **Nápověda** a na kartě **Rejstřík** zadáte termín **paleta**.

**Důležité informace**

Je možné, že některé náhrady uživatelského rozhraní systému Windows 3.1 nebudou v této verzi systému Windows pracovat správně.

Spuštění náhrady uživatelského rozhraní systému Windows 3.1 v této verzi systému Windows způsobí, že některé funkce tohoto rozhraní nebude možné použít.

Další informace o této náhradě uživatelského rozhraní obdržíte u jeho výrobce nebo u prodejce softwaru.

**Důležité informace**

Tento program je určený pouze pro systém Windows NT. Využívá výkonných rozhraní a funkcí systému Windows NT, které nejsou v této verzi systému Windows k dispozici.

Informace o verzi tohoto programu určené pro tuto verzi systému Windows získáte u jejího výrobce nebo u prodejce softwaru.

### **Důležité informace**

Nepoužíjte v této verzi systému Windows instalaci programu hardwaru standardu Microsoft Sound System verze 2.0. Místo toho jej nainstalujte následujícím způsobem.

### **Instalace hardwaru standardu Microsoft Sound System v této verzi systému Windows**

- 1 Klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na příkaz **Nastavení** a potom klepněte na položku **Ovládací panely**.
- 2 Poklepejte na ikonu **Přidat nový hardware**.
- 3 Při instalaci zvukové karty postupujte podle pokynů na obrazovce.



### **Důležité informace**

Je možné, že tuto verzi programu TabWorks bude nutné inovovat, aby v této verzi systému Windows pracovala správně.

Přestože lze v této verzi systému Windows aktuální verzi programu TabWorks spustit, doporučujeme, abyste ji nepoužívali jako výchozí rozhraní. Vhodnější je spustit program TabWorks následujícím způsobem.

- ▶ Klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na příkaz **Programy** a klepněte na položku **TabWorks**.

Budete moci použít všechny aktuální položky v knize TabWorks, ale nebude možné přidat do knihy novou položku pomocí možnosti File Tracking nebo přetažením položky.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost XSoft na telefonním čísle (800) 909 4446. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi spolu s kopií programu TabWorks. Můžete také navštívit server WWW společnosti Xsoft na adrese <http://www.xsoft.com>.

### **Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí kurz pro PFS: Windows Works fungovat správně, pokud je v nastavení hlavního panelu zvolena možnost **Vždy navrchu**. Spustíte-li kurz s hlavním panelem navrchu, je možné, že program přestane odpovídat. Chcete-li problém vyřešit, změňte před spuštěním kurzu nastavení hlavního panelu.

### **Změna nastavení hlavního panelu**

- 1 Klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na příkaz **Nastavení** a klepněte na položku **Hlavní panel a nabídka Start**.
- 2 Zrušte zaškrtnutí políčka **Vždy navrchu**.

**Důležité informace**

U programů pro ovládání zvuku MaxTime, Fn-esse a Toshiba určených pro systém Windows 3.1 nelze v této verzi systému Windows zobrazit na hlavním panelu tlačítka představující spuštěné programy. Použijete-li některý z těchto programů, nebudou tlačítka na hlavním panelu představující spuštěné programy pracovat správně. K přepínání mezi otevřenými programy použijte klávesy ALT+TAB.

Další informace získáte ve Spojených státech od odborné pomoci pro produkty společnosti Toshiba nebo na telefonním čísle (800) 999 4273. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi s kopií tohoto programu. Můžete také navštívit server WWW společnosti Toshiba na adrese <http://www.toshiba.com>.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nepracují některé funkce programu Central Point Anti-Virus správně.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost Symantec Corporation na telefonním čísle (800) 441 7234. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na číslo, které jste obdrželi spolu s kopií tohoto programu. Můžete také navštívit server WWW společnosti Symantec na adrese <http://www.symantec.com>.

### **Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí program Family Tree Maker verze 2.0 pracovat správně, pokud je v nastavení hlavního panelu zvolena možnost **Vždy navrchu**. Spustíte-li program Family Tree Maker s hlavním panelem navrchu, je možné, že program přestane odpovídat. Chcete-li problém vyřešit, zmiňte před spuštěním programu nastavení.

### **Změna nastavení hlavního panelu**

- 1 Klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na příkaz **Nastavení** a klepněte na položku **Hlavní panel a nabídka Start**.
- 2 Zrušte zaškrtnutí políčka **Vždy navrchu**.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost Banner Blue Software na telefonním čísle (510) 794 6850. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi spolu s kopií tohoto programu. Můžete také navštívit server WWW společnosti Banner Blue Software na adrese <http://www.broderbund.com>.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí program TrueEffects pracovat správně.

Další informace vám ve Spojených státech poskytne společnost Mindscape Direct na telefonním čísle (510) 652 5464. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na číslo, které jste obdrželi spolu s kopií programu TrueEffects. Můžete také navštívit server WWW společnosti Mindscape na adrese <http://www.mindscape.com>.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí tato verze programu NCD PC-Xware pracovat správně. Nainstalujete-li program PC-Xware do počítače, na kterém je spuštěna tato verze systému Windows, může dojít k tomu, že nebude možné tento počítač spustit.

Další informace vám ve Spojených státech poskytne společnost NCD na telefonním čísle (800) 548 8871. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi spolu s kopií tohoto programu. Můžete také navštívit server WWW společnosti ON Technology na adrese <http://www.elronsw.com>.

### **Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí program Wired for Sound verze 1.0 pracovat správně.

Další informace vám v USA poskytne společnost Aristo-Soft, Inc.

### **Způsob kontaktu**

### **Akce**

Fax

Odešlete jméno a adresu na číslo  
(510) 328 1117.

Elektronická pošta

Zašlete dotaz na adresu [wfs@pacbell.net](mailto:wfs@pacbell.net).

Síť WWW

Navštivte server WWW na  
adrese <http://www.aristosoft.com>

Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na telefonním čísle, které jste obdrželi spolu s kopií programu Wired for Sound.



**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí starší verze programu Icon Hear It pracovat správně. Při pokusu o zavěšení starší verze programu Icon Hear It může dojít k ukončení činnosti programu.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost Moon Valley Software na telefonním čísle (800) 473 5509 nebo (805) 781 3890, případně můžete odeslat fax na číslo (805) 781 3898. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na telefonním čísle, které jste obdrželi spolu s kopií programu Icon Hear It. Můžete také navštívit server WWW společnosti Moon Valley Software na adrese <http://www.moonvalley.com>.

### **Důležité informace**

Máte-li spuštěný program DaVinci eMAIL a používáte síťovou tiskárnu, přesvědčete se, zda je síťová cesta přidružená k portu tiskárny (tato operace je také nazývána zachytávání portu tiskárny). V opačném případě mohou při tisku na síťové tiskárně nastat problémy.

Klepnutím sem  získáte další informace o zachytávání portu tiskárny.

Používáte-li program DaVinci eMAIL verzi 3.0, nelze v této verzi systému Windows přidat uživatelské licence. Chcete-li přidat nové uživatele, potřebujete program DaVinci eMAIL verzi 3.1.

Další informace vám ve Spojených státech poskytne společnost ON Technology Corporation na telefonním čísle (800) 548 8871, případně můžete odeslat fax na číslo (805) 781 3539. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na číslo, které jste obdrželi spolu s kopií programu DaVinci eMAIL. Můžete také navštívit server WWW společnosti ON Technology na adrese <http://www.elronsw.com>.

**Důležité informace**

16bitové verze nástrojů pro správu systému Windows NT nelze v této verzi systému Windows spustit. Problém vyřešíte použitím 32bitových verzí, které jsou umístěny v síti Microsoft Network. Služba Microsoft Network není pro lokalizovanou verzi tohoto produktu k dispozici.

**Důležité informace**

Jestliže nainstalujete aplikaci Microsoft Exchange, která je součástí této verze systému Windows, nebude možné spustit starší verze programu Microsoft Mail. Při instalaci aplikace Microsoft Exchange budou některé soubory programu Microsoft Mail nahrazeny. Starší verze programu Microsoft Mail nemohou tyto nové verze souborů použít.

### **Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows se na konci instalace programu Nickelodeon Director's Lab mohou zobrazit chybové zprávy. Pokud k tomu dojde, bude nutné ukončit instalaci programu ručně.

Je možné, že se po přidání nových zástupců instalacím programem zobrazí zpráva: „Setup Message: Script or DLL has been corrupted. Unable to load dialog template: 'mscuiidf.dll: 2'.“ (Došlo k poškození skriptu nebo knihovny DLL. Nelze načíst šablonu dialogového okna: 'mscuiidf.dll: 2'.) Zobrazí-li se taková zpráva, postupujte následujícím způsobem.

### **Zavěření instalačního programu softwaru Nickelodeon Director's Lab**

- 1 Stiskněte klávesy CTRL+ALT+DEL.
- 2 V dialogovém okně **Close Program (Zavřít program)** klepněte na možnost **Director's Lab setup program (Instalace programu softwaru Director's Lab)** a potom na možnost **End Task (Ukončit úkol)**.  
Tím ukončíte chybovou zprávu a zavěte instalaci programu.

### **Důležité informace**

Disk CD-ROM WorldView společnosti Aris Entertainment obsahuje pozmiňnou verzi programu Microsoft Video for Windows. Tato pozmiňná verze však nebyla správně konfigurována, a proto se může zobrazit nepřesná zpráva, že je ovladač zařízení poškozen, a můžete být vyzváni, abyste se obrátili na odbornou pomoc.

Jestliže postupujete podle pokynů v souboru, může se na obrazovce zobrazit zpráva, že může být zdrojový soubor nebo cílový disk poškozen. V takovém případě postupujte následujícím způsobem.

### **Řešení problému**

- 1 Klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
- 2 Do pole **Otevřít** zadejte: **command /c copy x:\vfwsetup\iccvid.drv %windir%\system /y**  
kde x nahraďte písmenem označujícím jednotku CD-ROM.
- 3 Klepněte na tlačítko **OK**.
- 4 Nainstalujte program Microsoft Video for Windows znovu podle pokynů v souboru Readwrlid.txt.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí verze 3.1 programu Turbo Debugger pracovat správně.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost Borland International, Inc. Objednávky volejte na číslo (800) 331 0877, odbornou pomoc získáte na čísle (408) 461 9177. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi s kopií programu Turbo Debugger. Můžete také navštívit server WWW společnosti Borland na adrese <http://www.borland.com>.

**Důležité informace**


Starší verze nástroje PrintCache byly určeny k úpravě částí ovladačů tiskáren systému Windows 3.1. Spustíte-li starší verze nástroje PrintCache v této verzi systému Windows, nebude pracovat žádný z ovladačů tiskáren nainstalovaných ve vašem počítači.

Další informace o tomto programu obdržíte od prodejce softwaru.



**Důležité informace**

Pokud používáte síťovou tiskárnu, přesvědčete se, zda je síťová cesta přidružena k portu tiskárny (toto je také nazýváno zachytávání portu tiskárny). V opačném případě mohou při tisku z tohoto programu na síťové tiskárně nastat problémy.


Klepnutím sem  získáte další informace o zachytávání portu tiskárny. Další informace o tomto programu obdržíte u jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí tato verze programu pcAnywhere pracovat správně.

Informace o získání inovované verze programu pcAnywhere vám ve Spojených státech poskytne společnost Symantec Corporation na telefonním čísle (800) 441 7234. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi spolu s kopií programu pcAnywhere. Můžete také navštívit server WWW společnosti Symantec na adrese <http://www.symantec.com>.

## Zachytávání portu tiskárny


- 1 Klepnutím sem  otevřete složku Tiskárny.
- 2 Přejděte na ikonu tiskárny, kterou používáte.
- 3 V nabídce **Soubor** klepněte na příkaz **Vlastnosti**.
- 4 Klepněte na kartu **Podrobnosti**.
- 5 V rozevíracím seznamu **Tisk do portu** klepněte na určený port.

Jestliže název portu začíná písmeny LPT, byl port zachycen. Zavolejte dialogové okno **Vlastnosti**.

Pokud název určeného portu začíná zpítnými lomítky (\\), poznamenejte si text uvedený v poli **Tisk do portu** a klepněte na tlačítko **Zachytávat port tiskárny**.

- 6 V poli se seznamem **Název** klepněte na port tiskárny, který ještě nepoužíváte.
- 7 Do pole **Cesta** zadejte text, který jste si poznamenali v kroku 5.
- 8 Chcete-li trvale zachytit tento port tiskárny, zaškrtněte políčko **Znovu připojit při přihlášení** a potom klepněte na tlačítko **OK**.
- 9 V poli se seznamem **Tisk do portu** klepněte na port, který jste vybrali v kroku 6, a klepněte na tlačítko **OK**.


### Poznámka

- Nápovědu k určité položce získáte klepnutím na tlačítko  v horní části dialogového okna a potom na danou položku.

### **Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí probíhnout instalace programu Thumbelina správně. Tento problém lze vyřešit přidáním řádku do souboru System.ini. Tento řádek pak instalačnímu programu oznámí, že tato verze systému Windows je verzí Windows 3.1.

### **Povolení spuštění instalačního programu softwaru Thumbelina**

- 1 Vytiskněte nebo si opište tyto pokyny.
- 2 Klepnutím sem  spustíte Editor systémové konfigurace.
- 3 V nabídce **Okno** klepněte na příkaz **Win.ini**.
- 4 V oddíle [Compatibility] zadejte na zvláštní řádek následující text:  
**DSHELL=0x00200000**
- 5 V nabídce **Soubor** klepněte na příkaz **Konec**.
- 6 Klepnutím na tlačítko **Ano** uložte změny v souboru Win.ini.
- 7 Restartujte počítač a spusťte instalaci programu softwaru Thumbelina.
- 8 Po nainstalování programu Thumbelina proveďte znovu kroky 2 až 6, v kroku 4 však odstraňte text, který jste do souboru Win.ini přidali.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows budou při přepínání mezi standardním a rozšířeným prostředím v programu MCS Stereo verze 1.05 vypnuty ovladače smíšovače. Chcete-li je aktivovat, zavřete program a potom jej znovu otevřete.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost Animation Development Corp. Společnost lze kontaktovat na následujících číslech: telefon (205) 591 5715, fax (205) 591 5716 a odborná pomoc BBS (205) 591 5795. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na číslo, které jste obdrželi s kopií programu MCS Stereo.

**Důležité informace**

Software společnosti McAfee pro správu sítí NetTools verze 5.1 a 5.2 obsahuje program Appman.exe, který je náhradou Správce programů systému Windows 3.1. Je možné, že program Appman.exe nebude v této verzi systému Windows pracovat správně.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost McAfee Associates, Inc. Společnost lze kontaktovat na následujících číslech: telefon (408) 988 3832, fax (408) 970 9727 a odborná pomoc BBS (408) 988 4004. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na číslo, které jste obdrželi s kopií programu NetTools. Můžete také navštívit server WWW společnosti McAfee na adrese <http://www.mcafee.com>.

**Důležité informace**


Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows může při spuštění programu Adobe Acrobat verze 1.0 dojít k chybě obecné ochrany. Pokud k tomu dojde, inovujte na poslední verzi programu Acrobat.

Informace o získání inovované verze programu Adobe Acrobat vám ve Spojených státech poskytnou na telefonním čísle (800) 872 3623. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc společnosti Adobe na čísle, které jste obdrželi spolu s kopií programu Acrobat. Můžete také navštívit server WWW společnosti Adobe na adrese <http://www.adobe.com>.

### **Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí funkce pro zákaz zařízení, která je součástí nástroje Secure společnosti Compaq, pracovat správně. Bezpečný zákaz zařízení zajistíte spuštěním instalačního programu Compaq pomocí klávesy F10 ve spojení s heslem instalace. Zařízení lze zakázat také pomocí následujícího postupu.

### **Zákaz hardwarového zařízení**

- 1 Klepnutím na tento odkaz  otevřete dialogové okno **Systém - vlastnosti**.
- 2 Klepněte na znaménko plus vedle typu hardwaru a potom poklepejte na požadovaný hardware.
- 3 Ve skupinovém rámečku **Použití zařízení** zaškrtněte políčko **Zakázat v tomto hardwarovém profilu**.  
Je-li ve skupinovém rámečku **Použití zařízení** uvedeno více konfigurací, zaškrtněte políčko konfigurací pro zařízení, které chcete zakázat.

### **Poznámka**

- Je možné, že po zákazu zařízení nebudou zdrojová nastavení uvolněna, pokud nejde o zařízení typu Plug and Play.



**Důležité informace**

Je možné, že díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nebude verze 1.0 programu RemindMe pracovat.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám poskytnou na telefonním čísle, které jste obdrželi spolu s kopií programu RemindMe.

**Důležité informace**

Tento program byl určen pro systém Windows 3.1. Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusejí některé z funkcí tohoto programu, například test disket RPM, test paměti RAM nebo testy videa, pracovat správně.

V USA obdržíte informace o tom, jak získat verzi tohoto programu vytvořenou pro tuto verzi systému Windows, od společnosti Quarterdeck Select.

**Způsob kontaktu****Akce**

Telefon

Volejte (800) 354 3222.

Volejte (573) 875 0932 (odborná pomoc).

Fax

Zašlete dotaz na číslo (813) 523 2335.

Server WWW

Připojte se k serveru

<http://www.quarterdeck.com>

Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi s kopií tohoto programu.

### **Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí program Typestry společnosti Pixar pracovat správně. Problém vyřešíte tím, že pro program vytvoříte soubor Win32s.ini a uložíte jej ve složce System.

### **Vytvoření souboru Win32s.ini**

- 1 Klepnutím na tento odkaz  spustíte program Poznámkový blok.
- 2 V programu Poznámkový blok napíšete:

**[WIN32s]**

**Version=1.3**

- 3 V nabídce **Soubor** klepněte na příkaz **Uložit**.
- 4 Pojmenujte soubor Win32s.ini a uložte jej do složky System, která je umístěna ve složce obsahující soubory systému Windows.

Další informace o tomto programu vám poskytne společnost Pixar Animation Studios. Společnost lze kontaktovat na následujících číslech: telefon (800) 888 9856 nebo (510) 236 4000, fax (510) 236 0388 a odborná pomoc (800) 937 3179. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na číslo, které jste obdrželi s kopií programu Typestry. Můžete také navštívit server WWW společnosti Pixar na adrese <http://www.pixar.com>.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí program SpaceManager verze 1.53 a starší pracovat správně. Ačkoli můžete program SpaceManager nainstalovat v režimu MS-DOS, většina nástrojů tohoto programu nebude pracovat správně.

Program SpaceManager se již nevyrábí, a proto vám doporučujeme pořídit si podobný program, který je určen pro tuto verzi systému Windows.

### **Důležité informace**

Tuto hru je nutné nainstalovat nebo spustit z příkazového řádku MS-DOS. Pokud se ji spustit nebo nainstalovat klepnutím na tlačítko **Start** a na příkaz **Spustit**, hra nebude spuštěna nebo nainstalována správně.

### **Spuštění této hry**

- 1 Klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na příkaz **Programy** a klepněte na položku **Příkazový řádek**.
- 2 Zadejte příkaz, který hru nainstaluje nebo spustí.

**Důležité informace**

Program Super PC-Kwik verze 4.0 nepracuje v této verzi systému Windows správně. Tento program může způsobit neopravitelné problémy na discích, které byly komprimovány programem DoubleSpace.

Doporučujeme, abyste v této verzi systému Windows neinstalovali program Super PC-Kwik verze 4.0.

Další informace o tomto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost MicroDesign International na telefonním čísle (800) 228 0891, případně můžete odeslat fax na číslo (407) 677 8365. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na telefonním čísle, které jste obdrželi s kopií programu Super PC-Kwik. Můžete také navštívit server WWW společnosti MicroDesign na adrese <http://www.mdi.com>.

**Důležité informace**

Tato verze programu PC Tools byla určena pro práci v systému MS-DOS nebo Windows 3.1. Je možné, že některé z funkcí tohoto programu nebudou v této verzi systému Windows pracovat správně. Pokud používáte podporu velkých disků (systém FAT32), je možné, že tento program nebude možné spustit.

Informace o tom, jak získat nový nástroj pro práci s diskem určený pro tuto verzi systému Windows, vám ve Spojených státech poskytne společnost Symantec Corporation. Společnost lze kontaktovat telefonicky na číslo (800) 441 7234. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na číslo, které jste obdrželi s kopií programu PC Tools. Můžete také navštívit server WWW společnosti Symantec na adrese <http://www.symantec.com>.

**Důležité informace**

Tuto verzi systému Windows lze spustit na existujících jednotkách komprimovaných pomocí programu SuperStor a na existujících zkomprimovaných svazcích souborů. Z důvodu nekompatibility však nelze zkomprimovat jednotku pomocí programu SuperStor po nainstalování této verze systému Windows.

Program SuperStor/DS používá ke kompresi jednotky soubor Defrag.exe. Tento soubor je během instalace systému Windows nahrazen novější verzí, kterou program SuperStor nemůže použít.

Pro tuto verzi systému Windows není k dispozici žádná známá verze programu SuperStor. Chcete-li zkomprimovat novou jednotku nebo vytvořit nový komprimovaný soubor svazku, získajte podobný program vytvořený pro tuto verzi systému Windows.



**Důležité informace**

Program DoubleTools for DoubleSpace společnosti Adstor je s touto verzí systému Windows nekompatibilní. V této verzi systému Windows tento program neinstalujte. Pokud tak učiníte, ztratíte při restartování počítače přístup ke všem komprimovaným souborům svazku.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nelze program Carbon Copy verze 2.5 spustit. Pokud se spustí hostitelské nebo klientské součásti programu Carbon Copy, přestane počítač odpovídat.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost Microcom. Společnost lze kontaktovat následujícím způsobem: telefon: (800) 822 8224, fax: (617) 551 1021, technická podpora BBS (617) 762 5134 nebo navštivte server WWW na adrese <http://www.symantec.com>. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na telefonním čísle, které jste obdrželi s kopií programu Carbon Copy.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows je možné, že tato verze produktu společnosti Cyberflix nebude pracovat.

Informace o získání inovované verze tohoto programu najdete na serveru WWW společnosti Cyberflix na adrese <http://www.cyberflix.com> nebo na telefonním čísle, které jste obdrželi s produktem společnosti Cyberflix.


### **Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí verze 4.0 programu Adobe Illustrator pracovat správně. Pokud při pokusu o spuštění tohoto programu dojde k chybě obecné obrany, můžete problém vyřešit tím, že použijete standardní ovladač zobrazení VGA dodávaný s touto verzí systému Windows. Pokud již máte nastavený standardní ovladač VGA, klepněte na tlačítko **Run Program (Spustit program)**.

Klepnutím sem  získáte informace o změně ovladače zobrazení.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost Adobe na telefonním čísle (800) 872 3623. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi s kopií programu Adobe Illustrator. Můžete také navštívit server WWW společnosti Adobe na adrese <http://www.adobe.com>.

### Zmìna ovladaèe zobrazení

- 1 Klepnutím na tento odkaz  otevøete dialogové okno **Obrazovka - vlastnosti** se zobrazenou kartou **Nastavení**.
- 2 Klepnìte na tlačítko **Upøesnit**.
- 3 Klepnìte na kartu **Adaptér** a na tlačítko **Zmìnit**.
- 4 Dále postupujte podle pokynù na obrazovce.

### **Důležité informace**

Tato verze systému Windows nepodporuje ikony programu nainstalované instalací programem softwaru EarthCare! Ačkoli lze instalaci programu úspěšně spustit, nejsou vytvořeny žádné ikony. Program EarthCare! lze spustit buď pomocí příkazu **Spustit** nebo vytvořením podnabídky v nabídce **Programy** a přidáním ikon do této podnabídky.

- Spuštění programu EarthCare! pomocí příkazu Spustit
- Vytvoření podnabídky a ikon pro program EarthCare!

### **Spuštění programu EarthCare! pomocí příkazu Spustit**

1 Klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.

2 Do pole **Otevřít** zadejte:

**x:\pc\earthc.exe**

kde **x** nahraďte písmenem označujícím jednotku CD-ROM.

### Vytvoření podnabídky a ikon pro program EarthCare!

- 1 Právým tlačítkem myši klepněte na tlačítko **Start** a klepněte na příkaz **Otevřít**.
- 2 Přejděte na složku Programy.
- 3 V nabídce **Soubor** přejděte na příkaz **Nový objekt** a klepněte na příkaz **Složka**.
- 4 Zadejte následující název složky:

#### **EarthCare!**

- 5 Stiskněte klávesu ENTER a potom otevřete složku, kterou jste právě vytvořili.
- 6 V nabídce **Soubor** přejděte na příkaz **Nový objekt** a klepněte na příkaz **Zástupce**.
- 7 Pomocí průvodce Vytvořit zástupce vytvořte osmkrát zástupce pro následující položky. Písmeno **x** nahraďte písmenem označujícím jednotku CD-ROM.


| <b>Příkazový<br/>sídek</b> | <b>Název zástupce</b> |
|----------------------------|-----------------------|
| x:\pc\earthc.exe           | EarthCare!            |
| X:\pc\<br>read_me.wri      | Read Me               |
| x:\pc\register.wri         | Register!             |
| X:\pc\iloveair.wri         | I Love Air text       |
| x:\pc\iloveani.wri         | I Love Animals text   |
| x:\pc\ilovedrt.wri         | I Love Dirt text      |
| x:\pc\ilovewtr.wri         | I Love Water text     |
| x:\pc\songs.wri            | Words to the songs    |

- 8 Program EarthCare! spustíte tak, že klepnete na tlačítko **Start**, přejdete na příkaz **Programy** a na položku **EarthCare!**



### **Důležité informace**

Používáte-li v této verzi systému Windows síťovou tiskárnu a program 3D Home Architect, přesvědčte se, zda je síťová cesta přidružena k portu tiskárny (toto je také nazýváno zachytávání portu tiskárny). V opačném případě mohou při tisku na síťové tiskárně nastat problémy.

Klepnutím sem  získáte další informace o zachytávání portu tiskárny.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost Broderbund Software na telefonním čísle (800) 521 6263. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi s kopií programu 3D Home Architect. Můžete také navštívit server WWW společnosti Broderbund na adrese <http://www.broderbund.com>.

### **Instalace dalších písem ze sady Microsoft TrueType Font Pack**

Informace o přidání písem získáte, pokud klepnete na tlačítko **Start**, klepnete na příkaz **Nápověda** a na kartě **Rejstřík** zadáte termín **písma**.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nepracují některé funkce této verze programu Time Line společnosti Symantec správně. Pokud se pokusíte-li se použít makro Tools.run a ukázkový program, přestane program Time Line odpovídat.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost TimeLine Solutions Corporation na telefonním čísle (415) 898 1919. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na číslo, které jste obdrželi s kopií programu Time Line. Můžete také navštívit server WWW Time Line na adrese <http://www.tlsolutions.com>.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nepracují některé funkce programu Close-Up verze 6.0 nebo programu Close-Up/LAN Pro verze 6.1 správně. Program Close-Up na vzdálené stanici je v současné době kompatibilní s touto verzí systému Windows.

Informace o tom, jak získat verzi programu Close-Up vytvořenou pro tuto verzi systému Windows, vám ve Spojených státech poskytne společnost Norton-Lambert Corp. Společnost Norton-Lambert lze kontaktovat následujícím způsobem: telefonicky na číslo (805) 964 6767 linka 1, faxem na číslo (805) 683 5679 nebo navštivte její server WWW na stránce <http://www.norton-lambert.com>. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na číslo, které jste obdrželi s kopií programu Close-Up.

### **Důležité informace**

Nepoužívejte instalační program pro tuto verzi programu společnosti Humongous Entertainment. Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows může instalace tohoto programu způsobit systémové chyby. Tento program však můžete spustit z disku CD-ROM tak, že najdete buď soubor Autofred.exe nebo Autofarm.exe, poklepete na něj a potom klepněte na možnost **Play (Hrát)**. Program lze spustit přidáním příkazu do nabídky **Start** nebo do nabídky **Programy**.

Informace o přidání příkazu do nabídky **Start** nebo **Programy** získáte tak, že klepnete na tlačítko **Start**, klepnete na příkaz **Nápověda** a na kartě **Rejstřík** zadáte **nabídka Start** nebo **nabídka Programy**.

Další informace vám ve Spojených státech poskytne společnost Humongous Entertainment na telefonním čísle (425) 485 1212. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na číslo, které jste obdrželi spolu s kopií programu společnosti Humongous Entertainment. Můžete také navštívit server WWW společnosti Humongous na adrese <http://www.humongous.com>.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nepracuje program C++ Professional verze 6.1 společnosti Symantec správně.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost Symantec na telefonním čísle (800) 441 7234. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na telefonním čísle, které jste obdrželi s kopií programu Symantec C++ Professional. Můžete také navštívit server WWW společnosti Symantec na adrese <http://www.symantec.com>.

**Důležité informace**

Je možné, že díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nebude verze 1.1 programu Upfront pracovat.

Další informace o tomto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost SketchTech na telefonním čísle (612) 379 1435. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi s kopií programu Upfront.

### **Důležité informace**

Díky změnám provedeným u ovladačů zobrazení pro tuto verzi systému Windows software Proxy nepracuje. Informace o verzi tohoto programu vytvořené pro tuto verzi systému Windows vám ve Spojených státech poskytne společnost Funk Software.

#### **Způsob kontaktu**

Telefon

Fax

Elektronická pošta

Server WWW

Mimo území Spojených států volejte na číslo (617) 497 6339.

#### **Akce**

Volejte (800) 828 4146.

Zašlete dotaz na číslo (617) 547 1031.

Odešlete na adresu sales@funk.com

Připojte se k serveru <http://www.funk.com>



### **Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nelze spustit součást Proxy programu WanderLink. Během instalace klienta WanderLink se ujistěte, že jste nenainstalovali součásti Proxy Master nebo Host.

Informace o verzi tohoto programu vytvořené pro tuto verzi systému Windows vám ve Spojených státech poskytne společnost Funk Software.

### **Způsob kontaktu**

Telefon

Fax

Elektronická pošta

Server WWW

### **Akce**

Volejte (800) 828 4146.

Zašlete dotaz na číslo (617) 547 1031.

Odešlete na adresu sales@funk.com

Připojte se k serveru <http://www.funk.com>

Mimo území Spojených států volejte na číslo (617) 497 6339.

### **Důležité informace**

Díky vylepšením grafických ovladačů v této verzi systému Windows nebude program Poetry in Motion pracovat správně, bude-li rozlišení obrazovky nastaveno na jinou hodnotu než 640 na 480 pixelů.

Informace o změně rozlišení obrazovky získáte, klepnete-li na tlačítko **Start**, zvolíte příkaz **Nápověda** a do pole na kartě **Rejstřík** zadáte termín **rozlišení**.

Další informace o tomto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost Voyager Co. na telefonním čísle (800) 446 2001. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na telefonním čísle, které jste obdrželi s kopií programu Poetry in Motion. Můžete také navštívit server WWW společnosti Voyager na adrese <http://www.voyagerco.com>.

### **Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí některé funkce této verze programu Wired for Sound Pro pracovat správně.

Informace o tom, jak získat inovovanou verzi programu Wired for Sound kompatibilní s touto verzí systému Windows můžete získat pomocí některé z následujících služeb.

#### **Způsob kontaktu**

Server WWW

Elektronická pošta

Fax

#### **Akce**

Připojte se k serveru

<http://www.aristosoft.com>

Zašlete zprávu na adresu [wfs@pacbell.net](mailto:wfs@pacbell.net).

Odešlete fax na číslo (510) 328 1117.

Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na telefonním čísle, které jste obdrželi spolu s kopií programu Wired for Sound Pro.

### **Důležité informace**

Použijete-li s programem PerForm PRO síťovou tiskárnu, přesvědčete se, zda je síťová cesta přidružena k portu tiskárny (toto je také nazýváno zachytávání portu tiskárny). V opačném případě mohou při tisku na síťové tiskárně nastat problémy.

Klepnutím sem  získáte další informace o zachytávání portu tiskárny.

Informace o programu PerForm PRO vám ve Spojených státech poskytne společnost Symantec na telefonním čísle (800) 441 7234. Můžete také odeslat fax na číslo (541) 984 2490 nebo navštívit server společnosti Symantec na adrese <http://www.symantec.com>. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi s kopií programu PerForm PRO.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nelze verzi 1.1 programu Remotely Possible/Sockets spustit.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost Avalan Technology na telefonním čísle (800) 441 2281 nebo (508) 429 6482. Můžete také navštívit server WWW společnosti Avalan Technology na adrese <http://www.avalan.com>. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi s kopií tohoto programu.

### **Důležité informace**

Chcete-li nainstalovat produkt společnosti Lotus z počítače na síti, je nutné síťovému počítači připojit písmeno jednotky.

Informace o připojení písmene jednotky síťovému počítači získáte tak, že klepnete na tlačítko **Start**, klepnete na příkaz **Nápověda** a na kartě **Rejstřík** zadáte **písmena jednotky**.

Informace o získání nejnovější verze programu AmiPro nebo WordPro vám ve Spojených státech poskytne oddělení textových procesorů společnosti Lotus Development Corp. Společnost můžete kontaktovat telefonicky na čísle (800) 343 5414 nebo navštívit její server WWW na adrese <http://www.lotus.com>. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi s kopií tohoto programu.

**Důležité informace**

Pomocí programu Stacker verze 4.1 a starší není možné komprimovat jednotky, které používají podporu velkých disků (systém FAT32).

Další informace získáte na serveru společnosti Stac na adrese <http://www.stac.com>.

**Důležité informace**

Nepoužívejte verzi 4.0 programu Stacker ke kompresi jednotky, která používá dlouhé názvy souborů. Pokud tak učiníte, budou dlouhé názvy souborů zkráceny na osm znaků a příděly o těchto znacích. Pomocí programu Stacker verze 4.1 a starší navíc není možné komprimovat jednotky, které používají podporu velkých disků (systém FAT32).

Další informace získáte na serveru společnosti Stac na adrese <http://www.stac.com>.



**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nelze spustit verze 2.0 a 2.2 programu Bounds Checker společnosti NuMega.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost NuMega na telefonním čísle (800) 468 6342. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi s kopií programu Bounds Checker. Můžete také navštívit server WWW společnosti NuMega na adrese <http://www.numega.com>.

**Důležité informace**

Pokud instalujete program ClarisWorks verze 2.0, pokračujte v instalaci. Pokud instalujete program ClarisWorks verze 1.0 pro Windows, nelze jej nainstalovat pomocí souboru Setup.exe, který se nachází na disku číslo 1. Místo toho použijte soubor Setupcw.exe, který je umístěn na disku číslo 2.

Informace o tom, jak získat verzi tohoto programu vytvořenou pro tuto verzi systému Windows, vám ve Spojených státech poskytne společnost Claris Corp. Společnost můžete kontaktovat telefonicky na číslo (800) 735 7393, faxem na číslo (800) 800 8954 nebo na serveru WWW na adrese <http://www.claris.com>.

Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na číslo, které jste obdrželi spolu s kopií programu ClarisWorks.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí tato verze programu Norton AntiVirus pracovat správně.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost Symantec Corporation na telefonním čísle (800) 441 7234. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi spolu s kopií programu Norton Antivirus. Můžete také navštívit server WWW společnosti Symantec na adrese <http://www.symantec.com>.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí tato verze programu Norton Desktop nebo Norton Backup for Windows pracovat správně.

Informace o nástrojích určených pro tuto verzi systému Windows vám ve Spojených státech poskytne společnost Symantec Corporation na telefonním čísle (800) 441 7234. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi spolu s kopií programu Norton Desktop for Windows. Můžete také navštívit server WWW společnosti Symantec na adrese <http://www.symantec.com>.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí tato verze programu Norton Utilities pracovat správně.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost Symantec Corporation na telefonním čísle (800) 441 7234. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi spolu s kopií programu Norton Utilities. Můžete také navštívit server WWW společnosti Symantec na adrese <http://www.symantec.com>.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí tato verze programu Norton Commander pracovat správně.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost Symantec Corporation na telefonním čísle (800) 441 7234. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na číslo, které jste obdrželi s kopií tohoto programu. Můžete také navštívit server WWW společnosti Symantec na adrese <http://www.symantec.com>.

**Důležité informace**

Tento program je určen pouze pro starší verzi systému Windows. Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nebude program pracovat správně. Pokud se přesto pokusíte tento program spustit, nezapomeňte nejdříve uložit veškerou práci v ostatních spuštěných programech.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

**Důležité informace**

Je možné, že tento program nebude v této verzi systému Windows správně tisknout.  
Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.



**Důležité informace**

Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

### **Důležité informace**

Je možné, že v této verzi systému Windows nebude možné spustit tento program při použití určitého nastavení zobrazení. Vyskytnou-li se problémy, změňte počet barev zobrazení na 256 nebo 16.

Informace o změně palety získáte, pokud klepnete na tlačítko **Start**, klepnete na příkaz **Nápověda** a na kartě **Rejstřík** zadáte termín **paleta**.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte výrobce programu nebo prodejce softwaru.

### **Důležité informace**

Je možné, že v této verzi systému Windows nebude možné spustit tento program při použití určitého nastavení zobrazení. Vyskytnou-li se problémy, změňte rozlišení obrazovky na 640 na 480 pixelů.

Informace o změně rozlišení obrazovky získáte, klepnete-li na tlačítko **Start**, zvolíte příkaz **Nápověda** a do pole na kartě **Rejstřík** zadáte termín **rozlišení**.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte výrobce programu nebo prodejce softwaru.

**Důležité informace**

Je možné, že díky novějším 32bitovým síťovým funkcím v této verzi systému Windows nebude tento program správně pracovat. Pokud chcete i nadále používat tento program, použijte síťový software, který jste měli na počítači před instalací systému Windows. Další informace vám poskytne správce sítě.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

**Důležité informace**

Tato verze systému Windows je schopna rozpoznat mnoho typů hardwaru. Pomocí Průvodce přidáním nového hardwaru zajistíte instalaci ovladačů správnou instalaci hardwaru.

Informace o instalaci hardwaru získáte, pokud klepnete na tlačítko **Start**, klepnete na příkaz **Nápověda** a na kartě **Rejstřík** zadáte termín **hardware**.


### **Důležité informace**

Nemìte nastavení hardwaru pomocí programu Control Panel dodaného s hardwarem. Místo toho postupujte následujícím způsobem.

### **Zmìna nastavení hardwaru**

- 1 Klepnìte na tlačítko **Start**, pøejdìte na pøíkaz **Nastavení** a potom klepnìte na položku **Ovládací panely**.
- 2 Klepnìte na ikonu hardwaru, jehož nastavení chcete zmìnit.  
Pokud ikona pro tento hardware neexistuje, klepnìte na ikonu **System**.
- 3 Podle potøeby zmìòte nastavení.

### **Poznámka**

- Nápovìdu k urèitè položce získáte klepnutím na tlačítko  v horní èásti dialogového okna a potom na danou položku.

### **Důležité informace**

Informace o spuštění tohoto programu v této verzi systému Windows najdete v souboru Readme.txt.

### **Vyhledání a otevření souboru Readme.txt.**

- 1 Klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na příkaz **Najít** a klepněte na položku **Soubory a složky**.
- 2 Do pole **Název** zadejte:  
**readme.txt**
- 3 V poli se seznamem **Kde hledat** vyberte jednotku, na které je nainstalován systém Windows (obvykle **C:**).
- 4 Klepněte na tlačítko **Najít**.  
Je možné, že systém Windows vyhledá několik souborů Readme.txt.
- 5 Klepněte na soubor Readme.txt, který je umístěn ve složce obsahující soubory systému Windows.
- 6 Vyhledejte v souboru název tohoto programu.

### **Důležité informace**

Tento program systému MS-DOS pracuje v této verzi systému Windows na většině počítačů správně. Pokud na vašem počítači nepracuje správně, bude možná nutné jej spustit v režimu MS-DOS. Režim MS-DOS odstraní systém Windows z paměti a vytvoří prostředí systému MS-DOS.

### **Spuštění tohoto programu v režimu MS-DOS**

1. Je-li program spuštěný, ukončete jej a pomocí okna **Tento počítač** vyhledejte ikonu programu.
2. Klepněte na ikonu programu pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz **Vlastnosti**.
3. Klepněte na kartu **Program** a na tlačítko **Upřesnit**.
4. Zaškrtněte políčko **Režim MS-DOS**.
5. Ve všech otevřených dialogových oknech klepněte na tlačítko **Ok** a spusťte program znovu.



**Důležité informace**

Spuštění tohoto programu v této verzi systému Windows může způsobit, že systém Windows nebude stabilní, nebo může zabránit jeho správnému spuštění. Doporučujeme, abyste tento program v této verzi systému Windows nespouštěli.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

### **Důležité informace**

Tato verze systému Windows umožňuje používat delší názvy tiskáren než předchozí verze. Díky tomu je možné vytvářet názvy tiskáren, které existující programy nejsou schopny rozpoznat.


Jestliže dochází k problémům při tisku na síťové tiskárně, jejíž název obsahuje více než 14 znaků, můžete buď požádat správce sítě, aby ji přejmenoval, nebo můžete zachytit port tiskárny.

Klepnutím sem  získáte další informace o zachytávání portu tiskárny.

### Důležité informace

Tento program systému MS-DOS vyžaduje pro správnou práci expandovanou paměť (EMS). Používáte-li správce paměti, jako je například QEMM nebo 386Max, najdete informace o tom, jak poskytnout paměť EMS, v dokumentaci dodané se správcem paměti. Používáte-li program EMM386, postupujte následujícím způsobem.

### Zajištění poskytnutí expandované paměti programem Emm386.exe

- 1 Klepnutím sem  spustíte Editor systémové konfigurace.
- 2 V nabídce **Okno** klepněte na příkaz **CONFIG.SYS**.
- 3 Pokud v okně CONFIG.SYS neobsahuje žádný řádek řetizec EMM386.EXE, napište jako první řádek:

**Device=c:\Windows\Himem.sys**

Jako druhý řádek napište:

**Device=c:\Windows\Himem.sys**

Pokud se soubor Himem.sys nebo Emm386.exe nachází v jiné složce, nahraďte **c:\Windows** cestou k tomuto souboru.

Pokud již existuje řádek, který obsahuje EMM386.EXE, přesvědčte se, že neobsahuje výraz NOEMS. Pokud jej obsahuje, odstraňte jej a zbytek řádku ponechte beze změny.

- 4 V nabídce **Soubor** klepněte na příkaz **Konec**.
- 5 Klepnutím na tlačítko **Ano** uložte změny.
- 6 Restartujte počítač.

Nyní by měla být paměť EMS pro program dostupná.

### **Důležité informace**

Neinstalujte v této verzi systému Windows tento ovladač tiskárny. Získejte od výrobce tiskárny inovovanou verzi tohoto ovladače nebo nainstalujte ovladač dodaný s touto verzí systému Windows. Při instalaci ovladače dodaného s touto verzí systému Windows postupujte následujícím způsobem.

### **Instalace ovladače tiskárny pro tuto verzi systému Windows**

- 1 Klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na příkaz **Nastavení** a klepněte na položku **Tiskárny**.
- 2 Poklepejte na ikonu **Přidat tiskárnu**.
- 3 Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

### **Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nelze nainstalovat program Famous Places pomocí souboru Setup.exe. Místo toho použijte soubor Fpsetup.exe, který se nachází ve stejné složce. Je možné, že program Fpsetup.exe nezkopíruje z důvodu změn ovladačů zařízení Video for Windows některé z potřebných ovladačů. Tento problém vyřešíte následujícím postupem před spuštěním programu Famous Places.

### **Zkopírování potřebných součástí**

- 1 Vytiskněte si nebo opište tyto pokyny.
- 2 Dokončíte instalaci programu Famous Places a proveďte následující kroky.
- 3 Klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
- 4 Do pole **Otevřít** zadejte:  
**command /c copy x:\indeo.drv %windir%\system /y**  
kde **x** nahraďte písmenem označujícím jednotku CD-ROM.
- 5 Klepněte na tlačítko **OK**.  
Nyní by měl program Famous Places pracovat správně.

### **Důležité informace**

Program Star Trek Interactive Technical Manual nainstaluje animační součásti na pevný disk do složky Windows. Pokud se složka, která obsahuje soubory pro tuto verzi systému Windows, nejmenuje Windows, může se stát, že animační součásti nebudou pracovat správně. Tento problém vyřešíte následovně.


### **Zkopírování animačních součástí programu Star Trek**

- 1 Vytiskněte si nebo opište tyto pokyny.
- 2 Klepněte na tlačítko **Run Program (Spustit program)** a dokončete instalaci programu Star Trek Interactive Technical Manual.
- 3 Po dokončení instalačního programu klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
- 4 Do pole **Otevřít** zadejte:  
**command /c copy x:\qtw\\*. \* %windir%\system /y**  
kde **x** nahraďte písmenem označujícím jednotku CD-ROM.
- 5 Klepněte na tlačítko **OK**.
- 6 Restartujte počítač.

### Důležité informace

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows je před spuštěním tohoto programu nutné přidat do souboru System.ini řádek. Zapište si následující pokyny nebo je vytiskněte klepnutím na tlačítko **Tisk**. Po dokončení instalačního programu proveďte následující kroky.

### Změna souboru System.ini

- 1 Klepnutím sem  spustíte Editor systémové konfigurace.
- 2 V nabídce **Okno** klepněte na příkaz **System.ini**.
- 3 Vyhledejte oddíl [386Enh].
- 4 Do oddílu [386Enh] přidejte následující řádek:

**device=vvwsd.386**

- 5 V nabídce **Soubor** klepněte na příkaz **Konec**.
- 6 Klepnutím na tlačítko **Ano** uložte změny.
- 7 Restartujte počítač.  
Program je nyní připraven ke spuštění.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nelze ukončit program Martian Memorandum stisknutím kláves CTRL+Q. Místo toho program ukončíte stisknutím kláves ALT+MEZERŇÍK a klepnutím na příkaz **Zavřít**.



**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nelze ukončit program Amazon-Guardians of Eden stisknutím kláves CTRL+Q. Místo toho program ukončíte stisknutím kláves ALT+MEZERNÍK a klepnutím na příkaz **Zavřít**.

**Důležité informace**

Je možné, že díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nebude možné program CameraMan for Windows verze 2.0 spustit.

Další informace o tomto programu získáte ve Spojených státech od společnosti Motion Works na telefonním čísle (604) 685 9975 nebo na jejím serveru WWW na adrese <http://www.motionworks.com>. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi s kopií programu CameraMan.

### **Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nedoporučujeme spouštět instalaci programu Dragon's Lair, která zkopíruje tento program z disku CD-ROM na pevný disk. Místo toho spusíte program Dragon.exe přímo z disku CD-ROM. Program lze spustit přidáním příkazu do nabídky **Start** nebo do nabídky **Programy**.

Informace o přidání příkazu do nabídky **Start** nebo **Programy** získáte tak, že klepnete na tlačítko **Start**, klepnete na příkaz **Návod** a na kartě **Rejstřík** zadáte **nabídka Start** nebo **nabídka Programy**.

### **Důležité informace**

Pokud váš počítač nemá matematický koprocessor, je nutné spustit program Shadowcaster v režimu MS-DOS. Jestliže nevíte, zda má váš počítač matematický koprocessor, uložte veškerou práci v ostatních spuštěných programech a spusťte program Shadowcaster. Pokud hra probíhá bez problémů, je pravděpodobné, že počítač matematický koprocessor má, a není nutné provádět následující postup. Pokud hra neprobíhá správně, spusťte ji pomocí následujícího postupu v režimu MS-DOS. Režim MS-DOS odstraní systém Windows z paměti a vytvoří prostředí systému MS-DOS.

### **Spuštění programu Shadowcaster v režimu MS-DOS**

- 1 Je-li program spuštěný, zavřete jej a pomocí okna **Tento počítač** vyhledejte ikonu programu.
- 2 Klepněte na ikonu programu pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz **Vlastnosti**.
- 3 Klepněte na kartu **Program** a na tlačítko **Upřesnit**.
- 4 Zaškrtněte políčko **Režim MS-DOS**.
- 5 Ve všech otevřených dialogových oknech klepněte na tlačítko **OK** a spusťte program znovu.

### **Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows je nutné před instalací programu TimeActivator zmínit názvy dvou souborů. Pokud neprovedete následující kroky, je možné, že instalace programu TimeActivator nebude úspěšně dokončena.


### **Instalace programu TimeActivator**

- 1 Klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na příkaz **Najít** a klepněte na položku **Soubory a složky**.
- 2 Do pole **Název** zadejte následující text a klepněte na tlačítko **Najít**:  
**odbc\***
- 3 Ve složce Windows\System vyhledejte soubory Odbc.dll a Odbcinst.dll. Pokud se adresář, který obsahuje soubory systému Windows, nejmenuje Windows, zobrazí se jiný název složky.
- 4 Přejděte na soubor Odbc.dll a potom klepněte na nabídku **Soubor**.
- 5 Klepněte na příkaz **Přejmenovat** a zadejte název:  
**odbc.bak**
- 6 Stiskněte klávesu ENTER a přejděte na soubor Odbcinst.dll.
- 7 V nabídce **Soubor** klepněte na příkaz **Přejmenovat**.
- 8 Zadejte následující název a stiskněte klávesu ENTER.  
**odbcinst.bak**
- 9 Spusťte instalaci programu pro program TimeActivator. Instalace by měla být úspěšně dokončena.

### Důležité informace

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí být instalace programu Alistair and the Alien Invasion správná. Chcete-li nainstalovat program Alistair and the Alien Invasion, postupujte následujícím způsobem. Tato verze systému Windows pak instalaci programu oznámí, že je verze Windows 3.1.

### Aktivace instalačního programu pro spuštění programu Alistair and the Alien Invasion

- 1 Klepnutím sem  spustíte Editor systémové konfigurace.
- 2 V nabídce **Okno** klepněte na příkaz **Win.ini**.
- 3 Přejděte do oddílu [Compatibility].
- 4 V oddíle [Compatibility] zadejte na zvláštní řádek následující text:  
**DSHELL=0x00200000**
- 5 V nabídce **Soubor** klepněte na příkaz **Konec**.
- 6 Klepnutím na tlačítko **Ano** uložte změny v souboru Win.ini.
- 7 Klepnutím na tlačítko **Run Program (Spustit program)** pokračujte v instalaci programu Alistair Alien Invasion.
- 8 Proveďte znovu kroky 1 až 6, v kroku 4 však odstraňte text, který jste do souboru Win.ini přidali.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows může při použití technologie Intel Pro Share docházet k problémům při digitalizaci obrázků z 32bitových programů. To je způsobeno tím, že 16bitové a 32bitové programy se spouští v různých kontextech. Digitalizace obrázku z 32bitového programu začíná nakreslením digitalizační oblasti z 16bitového programu. Nakreslený obdélník může obsahovat 32bitové programy, ale musí začínat z 16bitového programu.

**Důležité informace**

Pokud instalujete v této verzi systému Windows na přenosném počítači IBM ThinkPad ovladače zvuku, bude možná nutné pro správnou instalaci ovladačů spustit instalační program dvakrát.



### **Důležité informace**

V této verzi systému Windows nepracuje zvuk programu Front Page Sports Football Pro '95 společnosti Sierra On-Line správně, pokud jej nespustíte v režimu MS-DOS. Režim MS-DOS odstraní systém Windows z paměti a vytvoří prostředí systému MS-DOS.

### **Spuštění hry Front Page Sports Football Pro 95 v režimu MS-DOS**

- 1 Je-li program spuštěný, zavřete jej a pomocí okna **Tento počítač** vyhledejte ikonu programu.
- 2 Klepněte na ikonu programu pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz **Vlastnosti**.
- 3 Klepněte na kartu **Program** a na tlačítko **Upřesnit**.
- 4 Zaškrtněte políčko **Režim MS-DOS**.
- 5 Ve všech otevřených dialogových oknech klepněte na tlačítko **Ok** a spusťte program znovu.

**Důležité informace**


Je možné, že tato hra po ukončení programu přestane odpovídat. V takovém případě vyčkejte, až disk ukončí činnost, stiskněte klávesy ALT+MEZERNÍK a klepněte na příkaz **Zavřít**.

Další informace vám ve Spojených státech poskytne společnost CUC Software na telefonním čísle (800) 757 7707. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na číslo, které jste obdrželi spolu s kopií této hry. Můžete také navštívit server WWW společnosti CUC Software na adrese <http://www.cucsoftware.com>.

### Důležité informace

Obsahuje-li výraz PATH v souboru Autoexec.bat více než 128 znaků, není možné v této verzi systému Windows spustit program Lotus cc:Mail for Windows verze 2.x nebo starší. Chcete-li spustit dřívější verze programu Lotus cc:Mail a výraz PATH má více než 128 znaků, postupujte následujícím způsobem.

### Omezení délky výrazu PATH

- 1 Klepnutím sem  spustíte Editor systémové konfigurace.
- 2 V nabídce **Okno** klepněte na příkaz **Autoexec.bat**.
- 3 Vyhledejte výraz PATH. Položky v tomto výrazu jsou odděleny středníkem (;).
- 4 Odstraňte položky pro programy, které již nejsou v počítači nainstalovány, nebo pro programy, které používáte zřídka.
- 5 V nabídce **Soubor** klepněte na příkaz **Konec**.
- 6 Klepnutím na tlačítko **Ano** uložte změny v souboru Autoexec.bat.
- 7 Restartujte počítač a spusťte program cc:Mail for Windows verzi 2.0.

Informace o verzi programu cc:Mail vytvořené pro tuto verzi systému Windows vám ve Spojených státech poskytne společnost Lotus Development Corporation na telefonním čísle (800) 343 5414. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi spolu s kopií tohoto programu. Můžete také navštívit server WWW společnosti Lotus na adrese <http://www.lotus.com>.

**Důležité informace**

Je možné, že díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nelze spustit tuto verzi programu ClickBook. Použití této verze může způsobit, že počítač přestane odpovídat.

Informace o získání inovované verze tohoto programu získáte na telefonním čísle, které jste obdrželi spolu s kopií programu ClickBook.

**Důležité informace**

Je možné, že díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nelze spustit tuto verzi programu Lightning společnosti Lucid Corp.

Další informace o tomto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost Lucid Corp. na telefonním čísle (800) 967 5550. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi s kopií programu Lightning. Můžete také navštívit server WWW společnosti Lucid na adrese <http://www.lucidcorp.com>.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows je možné, že ovladač myši Microsoft Mouse verze 9.01 nebude pracovat. Problém vyřešíte instalací verze IntelliPoint 1.10 tohoto ovladače.

## Důležité informace

Následuje seznam známých problémů a řešení pro program dBASE verze 5.0 spuštěný v této verzi systému Windows. Tyto informace poskytla společnost Borland International.

**Problém** Nachází-li se program v adresáři s dlouhým názvem, nelze jej spustit pomocí příkazu RUN().

**Řešení** Protože byl program dBASE for Windows verze 5.0 určen pro práci v systému Windows 3.1, vyřešíte problém tak, že na adresář s dlouhým názvem budete odkazovat pomocí názvu zkráceného na osm znaků, který program dBASE rozpozná. Můžete také před použitím funkce RUN() zmínit příslušný adresář s dlouhým názvem (takže nebude potřebována úplná cesta).

**Problém** Minimalizace a maximalizace formuláře ukončí všechny události. Zkuste například soubor Animals.wfm z adresáře Samples.

**Řešení** Program dBASE verze 5.0 for Windows byl určen k práci v systému Windows 3.1. Pro tento problém, který je znám, neexistuje v současné době řešení.

**Problém** Nepracuje ladicí program.

**Řešení** Ladicí program pracuje správně, pokud je nastaven příslušný soubor Default.cfg. Program dBASE 5.0 for Windows byl určen k práci v systému Windows 3.1. Pokud máte tento problém, kontaktujte společnost Borland International a požádejte o program, který soubor Default.cfg vytvoří, nebo soubor získáte ze služby BBS společnosti Borland.

**Problém** Po změně výchozího písma pro okno příkazu (Command Window) přestane být program dBASE stabilní. To způsobí, že se zobrazí zpráva „dBASE May Have Become Unstable“ (Program dBASE se zřejmě stal nestabilní).

**Řešení** Písmo okna příkazu (Command Window Font) lze změnit, ale tuto změnu je nutné provést v souboru Dbasewin.ini v oddíle CommandWindow. Následuje příklad řádků, které lze přidat do oddílu CommandWindow, pro použití 13bodového písma Arial. Stačí přidat tyto řádky do souboru Dbasewin.ini.

```
InputPaneFont = Arial, 13  
ResultsPaneFont = Arial, 13
```

Program dBASE 5.0 for Windows byl určen k práci v systému Windows 3.1.

**Problém** Klepnutí pravým tlačítkem na horní okraj obrazovky způsobí, že program dBASE přestane odpovídat.

**Řešení** Program dBASE 5.0 for Windows byl určen k práci v systému Windows 3.1. Pro tento problém, který je znám, neexistuje v současné době řešení.

Informace o získání verze programu dBASE, která podporuje tuto verzi systému Windows, získáte u společnosti Borland International. Společnost lze kontaktovat následujícím způsobem: telefon: (800) 331 0877 nebo (408) 431 1064, BBS (408) 431 5096; odborná pomoc (408) 461 9123, síť CompuServe GO Borland. Můžete také navštívit server WWW společnosti Borland na adrese <http://www.borland.com>.

**Důležité informace**

Díky vylepšením grafických ovladačů v této verzi systému Windows nebude tento program pracovat správně, bude-li rozlišení obrazovky nastaveno na jinou hodnotu než 640 na 480 pixelů.

Informace o změně rozlišení obrazovky získáte, klepnete-li na tlačítko **Start**, zvolíte příkaz **Nápověda** a do pole na kartě **Rejstřík** zadáte termín **rozlišení**.



**Důležité informace**

Tato verze softwaru Perceive Personal OCR for Hand Scanners byla vytvořena pro systém Windows 3.1 a v této verzi systému Windows nemusí pracovat správně.

Další informace o tomto programu získáte od společnosti MaxSoft-Ocron na adrese MaxSoft-Ocron, Inc., 4110 Clipper Court, Fremont, CA 94538, USA. Společnost lze kontaktovat telefonicky na čísle (800) 933 1399 nebo navštívit její server WWW na adrese <http://www.maxsoft-ocron.com>.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí program ExecuVoice společnosti Dragon Systems, Inc. pracovat správně. Pokud používáte program ExecuVoice, může dojít k chybě obecné ochrany, která může způsobit, že systém Windows přestane odpovídat.

V USA obdržíte další informace o tomto programu od společnosti Dragon Systems, Inc. Společnost lze kontaktovat telefonicky na číslech (800) 825 5897 nebo (617) 965 5200, nebo navštívit její server WWW na adrese <http://www.naturalspeech.com>. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na číslo, které jste obdrželi s kopií programu. Můžete také navštívit server WWW společnosti Dragon Systems na adrese <http://www.naturalspeech.com>.

**Důležité informace**


Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows může program At Your Service způsobit špatnou práci systému.

Doporučujeme tento program neinstalovat. Společnosti Microsoft se nepodařilo získat informace o inovacích tohoto programu. Pokud nebude žádná inovace k dispozici, použijte si podobný program vytvořený pro tuto verzi systému Windows.

### **Důležité informace**

Programy GroupWise Coach nikdy předvádí akce tak, že přesunou ukazatel myši na hlavní panel a zde simulují klepnutí myši. U programu GroupWise verze 4.1 tato akce nebude pracovat, neboť tato verze systému Windows používá v nabídce jiný typ písma než předchozí verze systému Windows. K simulovanému klepnutí myši může dojít v nesprávné nabídce, čímž dojde k ukončení programu Coach. Tento problém vyřešíte následovně.


### **Změna písma nabídek**

- 1 Klepnutím na tento odkaz  otevřete dialogové okno **Obrazovka - vlastnosti**.
- 2 Klepněte na kartu **Vzhled**.
- 3 V seznamu **Položka** klepněte na možnost **Nabídka**.
- 4 V seznamu **Písmo** klepněte na položku **System**.
- 5 Klepněte na tlačítko **OK**.

### Důležité informace

Funkce Meterwin obsažená ve verzi 2.0 programu LANDesk společnosti Intel může způsobit, že systém Windows přestane odpovídat. Tento problém vyřešíte tím, že odstraníte příkaz, který vždy při spuštění počítače automaticky spouští tento program.

### Zabránění automatickému spuštění programu Meterwin.exe

- 1 Klepnutím na tento odkaz  spustíte Editor systémové konfigurace.
- 2 V nabídce **Okno** klepněte na příkaz **Win.ini**.
- 3 Přejděte do oddílu [Windows].
- 4 Název souboru Meterwin.exe se může vyskytovat buď v řádku Load= nebo v řádku Run=. Odstraňte název souboru z řádku, ve kterém je zobrazen.
- 5 V nabídce **Soubor** klepněte na příkaz **Konec**.
- 6 Uložte změny v souboru Win.ini klepnutím na tlačítko **Ano**.
- 7 Restartujte počítač.

**Důležité informace**

Program Novell NetWare User Tools nelze používat s Klientem pro síť NetWare. Program Novell NetWare User Tools využívá pro připojení k serverům sítí NetWare specifická dialogová okna. Tato dialogová okna nejsou podporována 32bitovým klientem pro síť NetWare. Pokud chcete i nadále používat program Novell NetWare User Tools, použijte síťový software, který jste měli na počítači před instalací této verze systému Windows.

Další informace vám poskytne správce sítě.

### **Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusejí verze tohoto instalačního programu vytvořené před rokem 1995 pracovat správně. Instalační program nemusí vytvořit složky a ikony hlavního programu. Tento problém vyřešíte následovně.

### **Vytvoření složek a ikon tohoto programu**

- 1 Vytiskněte nebo si opište tyto pokyny.
- 2 Pokračujte v instalacím programu.
- 3 Po dokončení instalačního programu restartujte počítač.
- 4 Klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
- 5 Do pole **Otevřít** zadejte:

**grpconv**

- 6 Klepněte na tlačítko **OK**.

Po ukončení programu GrpConv klepněte na tlačítko **Start** a přejděte na příkaz **Programy**. Měl by se zobrazit seznam podnabídek, včetně podnabídky **Pilgrim**, která byla právě vytvořena. Přejděte na položku **Pilgrim** a klepněte na ikonu programu, který chcete spustit.

**Důležité informace**

Tato verze aplikace Microsoft Excel není plně kompatibilní s předchozími verzemi systému Windows. Použijete-li příkazy **Tisk** nebo **Náhled**, může aplikace přestat odpovídat.

V USA obdržíte informace o řešení tohoto problému od společnosti Microsoft na čísle (800) 426 9400. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi s kopií aplikace Excel. Můžete také navštívit server WWW společnosti Microsoft na adrese <http://www.microsoft.com>.



Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.



Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.



Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

**Důležité informace**

Pokud se zobrazí zpráva „LINKBUG sees unknown version“ (Program LINKBUG zjistil neznámou verzi), máte starší verzi programovacího jazyka Fortran 77, kterou je třeba inovovat.

V USA obdržíte informace o tom, jak získat verzi tohoto programu vytvořenou pro tuto verzi systému Windows, od společnosti Absoft. Společnost lze kontaktovat telefonicky na čísle (248) 853 0050, nebo navštívit její server WWW na adrese <http://www.absoft.com>. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi s kopií programu Fortran 77.

**Důležité informace**

Program LANDESK verze 2.0 a pozdější používá rezidentní program s názvem Usersr.exe, který může způsobit, že tato verze systému Windows přestane odpovídat, pokud použijete protokol kompatibilní s protokolem Microsoft IPX/SPX (Nwlink.vxd) nebo sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft (Vserver.vxd).

Verze tohoto rezidentního programu vytvořená pro tuto verzi systému Windows je k dispozici u služby BBS nebo odborné pomoci společnosti Intel. Telefonní čísla služby BBS a odborné pomoci naleznete v dokumentaci, kterou jste obdrželi s kopií programu LANDESK.



**Důležité informace**

Tento program nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně.

Informace o verzi tohoto programu vytvořené pro tuto verzi systému Windows lze získat telefonicky od společnosti Traveling Software, Inc. na číslech (800) 487 4320 nebo (425) 483 8088 nebo na serveru WWW společnosti Traveling Software na adrese <http://www.travelingsoftware.com>.

### **Důležité informace**

Tento program nemusí pracovat správně, pokud je v nastavení hlavního panelu zvolena možnost **Vždy navrhu**. Spuštění tohoto programu se zobrazeným hlavním panelem může způsobit problémy. Tyto problémy vyřešíte následovně.

### **Změna nastavení hlavního panelu**

- 1 Klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na příkaz **Nastavení** a klepněte na položku **Hlavní panel a nabídka Start**.
- 2 Zrušte zaškrtnutí políčka **Vždy navrhu**.

Další informace o tomto programu obdržíte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

**Důležité informace**

Informace o výrobcích ProShare<sup>®</sup> jsou dostupné na serveru WWW společnosti Intel na adrese <http://www.intel.com>. Společnost Intel lze kontaktovat i telefonicky na číslech (800) 538 3373 nebo (916) 377 7000.

### **Důležité informace**

Tento instalační program vytvořil soubory PIF, které je před spuštěním programu v této verzi systému Windows třeba odstranit. Dokončete instalaci programu a proveďte následující kroky.

### **Odstranění souborů PIF vytvořených tímto instalačním programem**

- 1 Klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na příkaz **Najít** a klepněte na položku **Soubory a složky**.
- 2 Klepněte na tlačítko **Procházet** a potom klepněte na znaménko plus (+) vedle jednotky, na kterou jste program nainstalovali.
- 3 Klepněte na složku, která obsahuje program, a klepněte na tlačítko **OK**.
- 4 Do pole **Název** zadejte:  
**\*.pif**
- 5 Klepněte na tlačítko **Najít**.
- 6 Klepněte na každý soubor PIF, který systém Windows vyhledá, a stiskněte klávesu DEL.
- 7 Spusťte program, který jste instalovali. Tato verze systému Windows automaticky vytvoří nový soubor PIF, který je kompatibilní s novým prostředím systému Windows.

**Důležité informace**

Tento zálohovací nástroj byl určen pro systém Windows 3.1. Tato verze systému Windows podporuje dlouhé názvy souborů, tento program tedy nemusí pracovat správně.

Informace o získání inovované verze tohoto nástroje určené pro tuto verzi systému Windows získáte od jeho výrobce nebo prodejce softwaru.

**Důležité informace**

Tato verze programu Central Point Backup byla určena pro systém Windows 3.1. Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nepracují některé funkce programu správně.

Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost Symantec Corporation na telefonním čísle (800) 441 7234. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na číslo, které jste obdrželi s kopií tohoto programu. Můžete také navštívit server WWW společnosti Symantec na adrese <http://www.symantec.com>.

**Důležité informace**

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows je přepínání mezi programem Navigator verze 2.0 a touto verzí systému Windows možné, pouze pokud získáte opravný nástroj od odborné pomoci společnosti Packard Bell.

Informace o získání tohoto opravného nástroje získáte od společnosti Packard Bell na telefonních číslech (800) 598 3000 nebo (900) 555 3388, nebo na serveru WWW společnosti Packard Bell na adrese <http://www.packardbell.com>.

## Důležité informace


Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows má program QuickBooks verze 2.0 a 3.0 problémy s některými funkcemi.

Používáte-li program QuickBooks verze 2.0 nebo 3.0 a zároveň používáte síťové tiskárny, nebudete moci na síťové tiskárně tisknout, pokud nebude síťová cesta asociována s portem tiskárny (tato operace se také nazývá zachytávání portu tiskárny).

Klepnutím na tento odkaz  získáte další informace o zachytávání portu tiskárny.

Pokud používáte program QuickBooks verze 2.0 a chcete používat tuto verzi systému Windows, proveďte následující kroky.

### Úprava programu QuickBooks pro tuto verzi systému Windows

- 1 Klepnutím na tento odkaz  spustíte nástroj Make Compatible.
- 2 V nabídce **Soubor** klepněte na příkaz **Zvolit program**.
- 3 V seznamu **Oblast hledání** klepněte na položku **Tento počítač**.
- 4 Poklepejte na jednotku, která obsahuje program QuickBooks. Program QuickBooks je obvykle umístěn na jednotce C:.
- 5 Najděte složku, která obsahuje program QuickBooks, a klepněte na ni.
- 6 Vyhledejte ikonu programu s názvem QBW a klepněte na ni.
- 7 V dialogovém okně Nástroj Make Compatible zaškrtněte políčko **Ovládací prvky ve stylu Windows 3.1**.
- 8 V nabídce **Soubor** klepněte na příkaz **Uložit** a potom klepněte na příkaz **Konec**.

Informace o získání inovované verze tohoto programu získáte od prodejce softwaru. Můžete také navštívit server WWW společnosti Intuit Inc. na adrese <http://www.intuit.com>.



### **Důležité informace**

Program Microsoft Fortran PowerStation pro systémy MS-DOS a Windows je vytvořen tak, aby pracoval optimálně v systému Windows 3.1. Používáte-li program Microsoft Fortran PowerStation v této verzi systému Windows, grafické programy kompilované pomocí tohoto programu se při spuštění zastaví. Místo obvyklého grafického výstupu se zobrazí chyba během průběhu programu (runtime error).

K vyřešení tohoto problému je k dispozici opravný nástroj. Pokud stále používáte verzi 1.0 místo verze 1.0a, musíte si obstarat inovovanou verzi programu. Chcete-li zjistit, zda používáte verzi 1.0a, otevřete složku Bin a spusíte soubor Link.exe. Máte-li verzi 1.0a, měl by se zobrazit text „Version 1.0F“ (Verze 1.0F).


### **Získání opravného nástroje pro program Microsoft Fortran PowerStation**

- 1 Klepněte na tlačítko **Start** a zvolte příkaz **Spustit**.
- 2 Do pole **Otevřít** zadejte:  
**ftp.microsoft.com**
- 3 Klepněte na odkaz **Softlib**.
- 4 Klepněte na odkaz **MSLFILES**.
- 5 Klepnutím na odkaz **FPSFIX95.EXE** tento soubor stáhnete.

### Důležité informace

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows nemusí být instalace tohoto programu správná. Tento problém lze vyřešit přidáním řádku do souboru System.ini. Tato verze systému Windows pak instalaci programu oznámí, že je verze Windows 3.1.

### Povolení spuštění tohoto instalačního programu

- 1 Vytiskněte nebo si opište tyto pokyny.
- 2 Klepnutím na tento odkaz  spustíte Editor systémové konfigurace.
- 3 V nabídce **Okno** klepněte na příkaz **Win.ini**.
- 4 Přejděte do oddílu [Compatibility].
- 5 V oddílu [Compatibility] zadejte na samostatný řádek následující text:

**DSHELL=0x00200000**

- 6 V nabídce **Soubor** klepněte na příkaz **Konec**.
- 7 Uložte změny v souboru Win.ini klepnutím na tlačítko **Ano**.
- 8 Restartujte počítač a spusťte instalaci programu.
- 9 Proveďte znovu kroky 2 až 7, v kroku 5 však odstraňte text, který jste do souboru Win.ini přidali.

**Důležité informace**

Program Reflection X verze 4.0 a 4.1 v této verzi systému Windows nepracuje.

V USA obdržíte další informace o tomto programu u služby zákazníkům společnosti WRQ. Společnost lze kontaktovat telefonicky na číslo (206) 0217 7100, faxem na číslo (206) 217 0293 nebo poštou na adrese WRQ, 1500 Dexter Avenue North, Seattle WA 98109-3051.


Mimo USA kontaktujte společnost telefonicky na číslo 31 70 375 11 00, faxem na číslo 31 70 356 12 44 nebo poštou na adrese WRQ Europe, Buitenhof 47, 2513 AH Den Haag, Nizozemí.

Můžete také navštívit server WWW společnosti WRQ na adrese <http://www.wrq.com>.

## Důležité informace

Díky změnám provedeným v systému Windows 95 mohou programy Microsoft Mouse Manager nebo soubory Pointer.exe a Pointer.dll programu IntelliPoint vyvolat chybovou zprávu při použití funkce Přichytit k (SnapTo). Tento problém vyřešíte aktualizací souborů Pointer.exe a Pointer.dll.

## Aktualizace souborů Pointer.exe a Pointer.dll

1 Klepnutím na tento odkaz  otevřete dialogové okno **Myš - vlastnosti**.

2 Klepněte na kartu **Obecné** a na tlačítko **Změnit**.

Pokud je již zvolena myš Microsoft, nemusíte další kroky provádět. Je však možné, že následující kroky bude třeba provést.

3 Klepněte na přepínač **Zobrazit všechna zařízení**.

4 V seznamu **Výrobci** klepněte na položku **Microsoft**.

5 V seznamu **Modely** klepněte na typ myši, který používáte, a klepněte na tlačítko **OK**.

Tím zkopírujete aktualizovanou verzi souborů Pointer.exe a Pointer.dll z instalační diskety nebo disku CD-ROM systému Windows do počítače.

## Poznámky

- Pokud soubor Autoexec.bat obsahuje řádek, který určuje neplatnou složku Mouse nebo Msinput na pevném disku, např. „SET MOUSE=C:\MOUSE“ nebo „SET MSINPUT=C:\MSINPUT“, může dojít k chybám při kopírování souborů. Jestliže se tyto chyby vyskytnou, vytiskněte si nebo opište tyto pokyny. Poté v souboru Autoexec.bat opravte řádek SET MOUSE nebo SET MSINPUT, restartujte počítač a zopakujte předcházející postup.
- Pokud je zvolena myš Microsoft, ale při spuštění funkcí programů Mouse Manager nebo IntelliPoint se stále zobrazuje toto varování, nebyly nové soubory zkopírovány do správného umístění na pevném disku. Tento problém vyřešíte následovně.

## Nahrazení starších souborů nově instalovanými soubory

1 Klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na příkaz **Najít** a klepněte na položku **Soubory či složky**.

2 Do pole **Název** zadejte:

**pointer.\***

3 Klepněte na tlačítko **Najít**.

Pravděpodobně se zobrazí dvě sady souborů s názvem Pointer. Starší verze těchto souborů jsou obvykle umístěny ve složkách C:\Mouse, C:\Msinput, nebo C:\Msmouse.

4 Zkopírujte soubory s názvem Pointer ze složky Windows do složky, která obsahuje starší verze těchto souborů. Tímto nahradíte starší soubory.

**Důležité informace**

Program QualiType FontHandler verze 1.0 byl určen pro systém Windows 3.1. Funkce pro instalaci, odinstalování a seskupování písem TrueType nemusí v této verzi systému Windows pracovat správně. Funkce programu FontHandler pro prohlížení instalovaných písem, tisk ukázek a instalaci, odinstalování a seskupování písem programu Adobe Type Manager však v této verzi systému Windows pracují.

Informace o inovované verzi programu FontHandler vám v USA poskytne společnost QualiType. Chcete-li si inovovanou verzi tohoto programu objednat, zavolejte na telefonní číslo (800) 950 2921. Informace získáte na telefonním čísle (313) 822 2921 nebo na elektronické adrese společnosti QualiType [74777.3435@compuserve.com](mailto:74777.3435@compuserve.com). Můžete také navštívit server WWW společnosti QualiType na adrese <http://www.qualitype.com>.

Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi spolu s kopií programu QualiType FontHandler.

**Důležité informace**

Při spuštění programu Microsoft Sound System verze 2.0 budete vyzváni, abyste nahradili soubory, které již jsou na pevném disku. Kdykoli budete vyzváni, abyste nahradili existující soubory, vždy klepněte na tlačítko **Ne**. Klepnete-li na tlačítko **Ano**, může počítač přestat odpovídat a možná budete muset znovu nainstalovat systém Windows.

### **Důležité informace**

Nepoužívejte v této verzi systému Windows ke změně nastavení obrazovky nástroj Cirrus Logic WinMode. Chcete-li změnit rozlišení, barevnou paletu nebo jiná nastavení obrazovky, klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na příkaz **Nastavení**, klepněte na položku **Ovládací panely** a poklepejte na ikonu **Obrazovka**.

Obnovovací frekvenci monitoru můžete konfigurovat pomocí nástroje CImode určeného pro systém MS-DOS. Postupujte následujícím způsobem.

### **Konfigurace obnovovací frekvence monitoru**

- 1 Vytiskněte nebo si opište tyto pokyny.
- 2 Klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Vypnout**.
- 3 Klepněte na přepínač **Restartovat** a potom na tlačítko **OK**.
- 4 Po zobrazení Startovací nabídky systému Windows 98 stiskněte a uvolněte klávesu F8.
- 5 Stiskněte klávesu čísla 6 pro spuštění pouze příkazového řádku a potom stiskněte klávesu ENTER.
- 6 Do příkazového řádku zadejte následující příkaz:

**c:\windows\vgautil\clmode**

- 7 Použijte program CImode ke změně obnovovací frekvence.
- 8 Po ukončení programu CImode restartujte počítač.

Informace o inovované verzi programu WinMode, kompatibilní s touto verzí systému Windows, získáte u prodejce hardwaru.

**Důležité informace**

Program Uninstaller 2 byl určen pro systém Windows verze 3.1 a s touto verzí systému Windows nemusí být kompatibilní. Doporučujeme inovovat program Uninstaller na nejnovější verzi, která je určena pro tuto verzi systému Windows.

Další informace, podporu a opravné nástroje získáte na serveru WWW společnosti CyberMedia na adrese <http://www.cybermedia.com>.



**Důležité informace**

Nástroj Norton Rescue Disk nemusí pracovat správně, neboť tato verze systému Windows využívá podporu velkých disků (systém FAT32). Pokud vás instalace programu vyzve k vytvoření záchranného disku (Rescue Disk), klepněte na tlačítko **Ne**.

Informace o získání inovované verze, kompatibilní s podporou velkých disků, získáte u společnosti Symantec Corporation na telefonním čísle (800) 441 7234 nebo na jejím serveru WWW na adrese <http://www.symantec.com>. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na telefonním čísle, které jste obdrželi spolu se softwarem společnosti Symantec.

### **Důležité informace**

Tato verze programu Norton Utilities nemusí pracovat správně, neboť tato verze systému Windows využívá podporu velkých disků (systém FAT32). Pokud se rozhodnete program nainstalovat, klepněte při výzvě k vytvoření záchranného disku (Rescue Disk) na tlačítko **Ne**. Máte-li k dispozici více než 2 GB volného místa na pevném disku, neinstalujte program Norton Protected Recycle Bin.

Informace o získání inovované verze, kompatibilní s podporou velkých disků (systém FAT32), získáte u společnosti Symantec Corporation na telefonním čísle (800) 441 7234 nebo na jejím serveru WWW na adrese <http://www.symantec.com>. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na telefonním čísle, které jste obdrželi spolu se softwarem společnosti Symantec.

**Důležité informace**

Nástroj Norton Rescue Disk nemusí pracovat správně, neboť tato verze systému Windows využívá podporu velkých disků (systém FAT32).

Informace o získání inovované verze, kompatibilní s podporou velkých disků, získáte u společnosti Symantec Corporation na telefonním čísle (800) 441 7234 nebo na jejím serveru WWW na adrese <http://www.symantec.com>. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na telefonním čísle, které jste obdrželi spolu se softwarem společnosti Symantec.

**Důležité informace**

Funkce Norton UnErase nemusí pracovat správně, neboť tato verze systému Windows využívá podporu velkých disků (systém FAT32).

Informace o získání inovované verze, kompatibilní s podporou velkých disků, získáte u společnosti Symantec Corporation na telefonním čísle (800) 441 7234 nebo na jejím serveru WWW na adrese <http://www.symantec.com>. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na telefonním čísle, které jste obdrželi spolu se softwarem společnosti Symantec.

### **Důležité informace**

Funkce Undo programu Norton File Manager nemusí pracovat správně, neboť tato verze systému Windows využívá podporu velkých disků (systém FAT32). Program Norton File Manager také v tabulce **Deleted files (Odstraněné soubory)** nezobrazuje soubory na jednotce formátu FAT32.

Informace o získání inovované verze, kompatibilní s podporou velkých disků, získáte u společnosti Symantec Corporation na telefonním čísle (800) 441 7234 nebo na jejím serveru WWW na adrese <http://www.symantec.com>. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na telefonním čísle, které jste obdrželi spolu se softwarem společnosti Symantec.

**Důležité informace**

Tato verze programu Speed Disk není schopna optimalizovat disky, které používají podporu velkých disků (systém FAT32). V této verzi systému Windows není program schopen optimalizovat ani odkládací soubor.

Informace o získání inovované verze, kompatibilní s touto verzí systému Windows, získáte u společnosti Symantec Corporation na telefonním čísle (800) 441 7234 nebo na jejím serveru WWW na adrese <http://www.symantec.com>. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na telefonním čísle, které jste obdrželi spolu se softwarem společnosti Symantec.

**Důležité informace**

Program Norton Disk Doctor nebude v této verzi systému Windows pracovat správně. Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows může program Norton Disk Doctor u většiny pevných disků nesprávně hlásit chyby bajtu média. Programu Disk Doctor navíc není schopen kontrolovat jednotky, které používají podporu velkých disků (systém FAT32).

Informace o získání inovované verze, kompatibilní s touto verzí systému Windows, získáte u společnosti Symantec Corporation na telefonním čísle (800) 441 7234 nebo na jejím serveru WWW na adrese <http://www.symantec.com>. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na telefonním čísle, které jste obdrželi spolu se softwarem společnosti Symantec.

### Důležité informace

Tato verze programu Norton Utilities nepracuje v této verzi systému Windows správně, neboť systém využívá podporu velkých disků (systém FAT32). Nástroj Disk Image není schopen vytvořit obrazy jednotek, které používají podporu velkých disků. Proveďte novou konfiguraci programu Norton System Doctor tak, aby se program nepokoušel automaticky vytvořit obrazovou informaci o těchto jednotkách.

Program Norton Disk Doctor nebude moci kontrolovat ani jednotky, které používají podporu velkých disků (systém FAT32), a bude nesprávně hlásit chyby pevných disků. Program Speed Disk nebude optimalizovat jednotky, které používají podporu velkých disků. Senzory programu System Doctor pro obraz (Image), integritu disku (Disk Integrity) a fragmentaci (Fragmentation) odstraníte tak, že na každý senzor klepnete pravým tlačítkem myši a klepnete na příkaz **Remove (Odstranit)**. Máte-li k dispozici více než 2 GB volného místa na pevném disku, nezapínejte u složky **Koš** funkci Norton Protection.

Informace o získání inovované verze, kompatibilní s podporou velkých disků (systém FAT32), získáte u společnosti Symantec Corporation na telefonním čísle (800) 441 7234 nebo na jejím serveru WWW na adrese <http://www.symantec.com>. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na telefonním čísle, které jste obdrželi spolu se softwarem společnosti Symantec.



### Dùležité informace

Tato verze programu F-PROT Professional nemùže provìøit zavádìcí sektory pevných diskù, které používají podporu velkých diskù (systém FAT32). U diskù formátu FAT32 mùže mìøìè postupu také pøìlíš rychle dosáhnout plné kapacity. Pokud se pokusíte provìøit zavádìcí sektor jednotky formátu FAT32, zobrazí se varování. Chcete-li pokračovat, klepnìte na tlačítko **OK** a provìøování souborù bude pokračovat normální. Nechcete-li, aby se varování zobrazovalo, mùžete zabránit provìøování zavádìcího sektoru. V programu F-PROT Professional zvolte pøíkaz Scan Hard Drives (Provìøovat pevné disky), klepnìte na nabídku **Task (ùloha)**, klepnìte na pøíkaz **Properties (Vlastnosti)** a zrušte zaškrtnutí políèka **Boot Sectors (Zavádìcí sektory)**.

Další informace získáte u spoleènosti Command Software Systems.

#### Zpùsob kontaktu

#### Akce

|            |  |
|------------|--|
| Pošta      | Odešlete na adresu:<br>1061 E. Indiantown Road, Suite 500,<br>Jupiter, FL 33477            |
| Telefon    | Volejte (800) 423 9147 (prodej)<br>Volejte (561) 575 3200 (odborná pomoc)                  |
| Server WWW | Pøipojte se k serveru<br><a href="http://www.commandcom.com">http://www.commandcom.com</a> |

### Dùležité informace

Tato verze programu Dunces nemusí v této verzi systému Windows pracovat správnì.

Informace o získání inovované verze tohoto programu získáte u spoleènosti Vector Development.

#### Zpùsob kontaktu

#### Akce

|                    |  |
|--------------------|--|
| Telefon            | Volejte (913) 539 6106.  |
| Pošta              | Odešlete na adresu<br>Vector Development<br>P.O. Box 831<br>Manhattan, KS 66505-0831 |
| Elektronická pošta | Odešlete na adresu <a href="mailto:vecdev@cjnetworks.com">vecdev@cjnetworks.com</a>  |
| Server WWW         | Pøipojte se k serveru <a href="http://www.vecdev.com">http://www.vecdev.com</a>      |

### Dùležité informace

Tato verze programu PartitionMagic nemusí na tomto poèítaèi pracovat správnì, neboù jednotka používá podporu velkých diskù (systém FAT32).

Informace o získání inovované verze, která pracuje s jednotkami formátu FAT32, získáte na serveru WWW spoleènosti PowerQuest na adrese <http://www.powerquest.com>.

**Důležité informace**

Tento program nemusí na tomto počítači pracovat správně, neboť počítač používá podporu velkých disků (systém FAT32).

Informace o získání inovované verze, kompatibilní s jednotkami formátu FAT32, získáte u společnosti Helix Software Company na telefonních číslech (800) 451 0551, (408) 988 3832 nebo jejím serveru WWW na adrese <http://www.helixsoftware.com>.

### **Dùležité informace**

Tato verze programu df-Time nemusí na tomto počítači pracovat správnì, nebo □ počítaè používá podporu velkých diskù (systém FAT32).

Informace o získání inovované verze, kompatibilní s podporou velkých diskù, získáte u společnosti Acceleration Software.

#### **Zpùsob kontaktu**

Telefon

Elektronická pošta

Server WWW

#### **Akce**

Volejte (360) 598 2456.

Odešlete na adresu  
support@acceleration.com

Pøipojte se k serveru  
<http://www.acceleration.com>

### **Dùležité informace**

Ovladaèe Dosdata.sys a Dos-up.sys používané programem QEMM verze 8.0 v prùběhu optimalizace nejsou zcela kompatibilní s touto verzí systému Windows. Novou verzi těchto dvou ovladaèù si vyžádejte telefonicky u společnosti Quarterdeck Corporation na èísle (800) 354 3222 nebo na jejím serveru WWW na adrese <http://www.quarterdeck.com>.

Mimo USA kontaktujte společnost Quarterdeck způsobem uvedeným v pøíručce k programu QEMM.






## Důležité informace

Instalaci programu CleanSweep verze 3.04 nebo starší v systému Windows 98 nedoporučujeme. Tyto verze programu CleanSweep nahrazují některé důležité systémové soubory a mohou způsobit, že systém Windows 98 a další aplikace nebudou pracovat správně.

Pokud program CleanSweep verze 3.04 nebo starší nainstalovat musíte, čtěte se následujícími pokyny:

### Instalace programu CleanSweep verze 3.04 nebo starší

1. Vyhledejte následující soubory a vytvořte jejich záložní kopie:

-  Advapi32.dll
-  MFC42.dll
-  Olepro32.dll
-  Urlmon.dll
-  Wininet.dll

2. Nainstalujte program CleanSweep a restartujte počítač v režimu MS-DOS.

3. Nahraďte existující soubory s příponou .DLL záložními kopiemi vytvořenými v kroku 1.

4. Restartujte počítač.

### Poznámka

 Další informace o programu CleanSweep získáte u společnosti Quarterdeck Corporation na telefonním čísle (800) 354 3222 nebo na jejím serveru WWW na adrese <http://www.quarterdeck.com>.

**Důležité informace**

V aplikaci Internet Explorer verze 4.0 nebo vyšší nespouštíte program pro nahrazování adresního řádku programu InterLeap 1.1. Pokud to uděláte, nebudete moci znovu spustit operační systém. Informace o získání inovované verze tohoto programu získáte u prodejce.

**Důležité informace**

Nenahrazujte aplikaci Internet Explorer verze 4.0 nebo vyšší instalací předchozích verzí. Předchozí verze aplikace Internet Explorer neumožní správnou práci aplikace Internet Explorer 4.0 nebo vyšší. Pokud neúmyslně nainstalujete předchozí verzi aplikace Internet Explorer, odinstalujte ji a znovu nainstalujte verzi Internet Explorer 4.0 nebo vyšší.

**Důležité informace**

Program NetMeter nemůže v systému Windows 98 navázat uskutečnit připojení k síti Internet. Informace o získání inovované verze programu získáte u společnosti Starfish Software. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi spolu se softwarem společnosti Starfish. Můžete také navštívit server WWW společnosti Starfish na adrese <http://www.starfish.com>.

**Důležité informace**

Před použitím programu PhotoShop verze 4.0 stáhněte a nainstalujte aktualizovanou verzi programu PhotoShop Update Version 4.01, umístěnou na adrese <http://www.adobe.com>. Tato aktualizovaná verze opravuje některé problémy, které měl program PhotoShop při spuštění v systému Windows 98.



**Důležité informace**

Pokoušíte se nainstalovat aplikaci Internet Explorer verze 5.01 nebo starší v systému Windows 98. Aplikace Internet Explorer je již součástí operačního systému Windows 98. Instalace starší verze aplikace Internet Explorer neumožňuje správné fungování operačního systému.

**Důležité informace**

Některé funkce programu NetMeeting 2.0 nemusí v systému Windows 98 pracovat správně. Zejména jde o funkci sdílení aplikací, která není kompatibilní s vylepšeními systému Windows 98. Nainstalujte a používejte program NetMeeting verze 2.1, která je dodávána spolu se systémem Windows 98, nebo novější verzi programu NetMeeting, pokud bude dostupná online.

**Důležité informace**

Neinstalujte v systému Windows 98 sadu programů Microsoft Plus! pro Windows 95. Instalace poškodí pracovní plochu. Sada programů Microsoft Plus! pro Windows 95 obsahuje starší verze některých souborů, například aplikace Internet Explorer. Vylepšení v sadě Microsoft Plus! pro Windows 95 byla již zahrnuta do systému Windows 98.

Pokud byla sada programů Microsoft Plus! pro Windows 95 nainstalována před inovací na systém Windows 98, neprovádějte její odinstalování. Odinstalování sady programů Microsoft Plus! pro Windows 95 poškodí operační systém.

**Důležité informace**

Tento produkt v systému Windows 98 nebude pracovat. Informace o získání opravného softwaru nebo inovované verze obdržíte u výrobce produktu.

**Důležité informace**

Tento produkt nemusí v systému Windows 98 pracovat správně. Informace o získání opravného softwaru nebo inovované verze obdržíte u výrobce produktu.

**Důležité informace**

Některé funkce tohoto produktu nemusí v systému Windows 98 pracovat správně. Informace o získání opravného softwaru nebo inovované verze obdržíte u výrobce produktu.

**Důležité informace**

Pokud nainstalujete program Microsoft Money 97 na počítač, který používá aplikaci Internet Explorer verze 4.0 nebo vyšší, nebudou transakce online provedeny. Je to způsobeno tím, že aplikace Internet Explorer 4.0 nebo vyšší používá novější model zabezpečení než program Microsoft Money 97. Pokyny pro inovaci programu Money tak, aby transakce online fungovaly, získáte na serveru WWW Microsoft Money na adrese <http://www.microsoft.com/>

**Důležité informace**

Tento program nebude v aplikaci Internet Explorer pracovat. Informace o získání opravného softwaru nebo inovované verze obdržíte u výrobce programu.



**Důležité informace**

Tento program nemusí v aplikaci Internet Explorer verze 4.0 nebo vyšší pracovat správně. Informace o získání opravného softwaru nebo inovované verze obdržíte u výrobce programu.

**Důležité informace**

Některé funkce tohoto programu nemusí v aplikaci Internet Explorer verze 4.0 nebo vyšší pracovat správně. Informace o získání opravného softwaru nebo inovované verze obdržíte u výrobce programu.

**Důležité informace**

Neprovádíte odinstalování aktualizací Windows 95 Service Pack 1. Způsobili byste tím nefunkčnost prostředí aplikace Internet Explorer.

## Dùležité informace

Pokud jste inovovali z pøedchozích verzí systému Windows, budete muset znovu konfigurovat zvuk hry Aces of the Deep verze 1.0, máte-li zvukovou kartu typu Plug and Play. Pøi nové konfiguraci zvuku se øiíte následujícími pokyny.

### 1 Urèete pøerušení:

- a Klepnìte pravým tlačítkem myši na ikonu **Tento poèítaè** a zvolte pøíkaz **Vlastnosti**.
- b Klepnìte na kartu **Správce zaøízení**.
- c Klepnìte na znaménko plus vedle položky **Ovladaèe zvuku, videa a her**.
- d Klepnìte na zvukovou kartu, kterou používáte.
- e Klepnìte na tlačítko **Vlastnosti**.
- f Klepnìte na kartu **Prostøedky**.
- g Opište si první z položek Rozsah vstupu a výstupu, druhou z položek Pøímý pøístup do pamìti a druhou z položek Požadavek pøerušení (nebo první z položek Požadavek pøerušení, je-li jen jedna).

### 2 Proviíte novou konfiguraci zvuku:

- a Vyhledejte adresáø, do kterého jste hru nainstalovali.
- b Naètìte soubor soundset.exe a umožníte aplikaci znovu zjistit zvukovou kartu. Pokud budete vyzváni, zadejte nastavení, která jste si opsali v kroku 1.

**Důležité informace**

Neprovádíte v systému Windows 98 instalaci aktualizací Windows 95 Service Pack 1. Byly určeny pro systém Windows 95. Vylepšení a opravy z aktualizací Windows 95 Service Pack byly zahrnuty do systému Windows 98. Pokud jste inovovali ze systému Windows 95, kde již byly aktualizace Service Pack nainstalovány, nepokoušejte se je odinstalovat - byly zahrnuty do systému Windows 98 a neměly by se již zobrazovat v seznamu položek, které lze přidat či odebrat.

**Důležité informace**

Některé funkce programu Norton Navigator nemusí v aplikaci Internet Explorer pracovat správně. Informace o získání inovované verze tohoto programu vám ve Spojených státech poskytne společnost Symantec Corporation na telefonním čísle (800) 441 7234. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na číslo, které jste obdrželi spolu s kopií tohoto programu. Můžete také navštívit server WWW společnosti Symantec na adrese <http://www.symantec.com>.

**Důležité informace**

Použití této aplikace k odinstalování aplikace Internet Explorer může mít nepředvídatelné následky.

**Důležité informace**

Neprovádějte v systému Windows 98 instalaci programu OLEUPD.EXE verze 2.1. Způsobili byste tím nefunkčnost prostředí aplikace Internet Explorer.



**Důležité informace**

Neprovádíte v systému Windows 98 instalaci aktualizací Windows 95 Service Pack 1. Byly určeny pro systém Windows 95. Vylepšení a opravy z aktualizací Windows 95 Service Pack byly zahrnuty do systému Windows 98. Pokud jste inovovali ze systému Windows 95, kde již byly aktualizace Service Pack nainstalovány, nepokoušejte se je odinstalovat - byly zahrnuty do systému Windows 98 a neměly by se již zobrazovat v seznamu položek, které lze přidat či odebrat.

**Důležité informace**

Program CyberLife Creatures 1.0 není plně kompatibilní s aplikací Internet Explorer verze 4.0 nebo vyšší. Z prostředí programu Creatures se nebudete moci připojit k serveru WWW programu Creatures, a některé nástroje programu Creatures nebudou pracovat správně. Stáhněte a nainstalujte aktualizaci Creatures Upgrade Pack 2 umístěnou na adrese [http://www.cyberlife.co.uk/creatures\\_frameset.htm](http://www.cyberlife.co.uk/creatures_frameset.htm). Tato aktualizace problémy vyřeší.

**Důležité informace**

Program Norton Utilities for Windows 95 nebyl určen k práci s jednotkami systému Windows 98 ve formátu FAT32. Některé části programu nebudou pracovat tak, jak by měly. Aktuální verzi programu Norton Utilities for Windows lze objednat u společnosti Symantec na telefonním čísle (800) 441 7234 nebo na jejím serveru WWW na adrese <http://www.symantec.com>.

**Důležité informace**

Sadu Microsoft ISDN 1.1 Accelerator Package nelze v této verzi systému Windows nainstalovat. Systém Windows 98 obsahuje nové funkce telefonického připojení sítí a aktualizovanou podporu všech funkcí sady Accelerator Package. Pokud instalujete zařízení ISDN, ověřte u prodejce hardwaru, že je ovladač zařízení ISDN kompatibilní se systémem Windows 98.

**Důležité informace**

Pokoušíte se na počítači znovu nainstalovat systém Windows. Nelze to provést, je-li v počítači instalována aplikace Internet Explorer verze 4.0 nebo vyšší. Před novou instalací systému Windows musíte odinstalovat aplikaci Internet Explorer 4.0 nebo vyšší.

**Důležité informace**

Tato verze programu MSIME není kompatibilní se systémem Windows 98. Její instalace způsobí nestabilitu systému po jeho dalším zavedení. Použijte verzi programu MSIME, která je dodávána s touto verzí operačního systému.

**Důležité informace**

Tato verze programů Agent 95 nebo Agent 97 nebude v systému Windows 98 pracovat. V USA kontaktujte společnost Connectix Corporation na telefonním čísle (800) 839 3627. Mimo USA kontaktujte místního zástupce společnosti Connectix Corporation.

### **Důležité informace**

Pokud po provedení instalace aplikace Internet Explorer verze 4.0 nebo vyšší znovu instalujete sadu Service Pack 3 pro systém Windows NT Workstation verze 4.0 nebo Windows NT Server verze 4.0, zadejte po zobrazení výzvy, že nechcete, aby sada Service Pack 3 přepsala jakékoli novější soubory. Po nové instalaci sady Service Pack 3 aktualizujte registr:

- 1 Klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
- 2 Do pole **Otevřít** zadejte:  
**regsvr32 rsabase.dll**
- 3 Klepněte na tlačítko **OK**.



**Důležité informace**

Spuštění programu Nuts & Bolts Registry Pro v aplikaci Internet Explorer může po zavření okna editoru programu Registry Pro způsobit chybu neplatné stránky. Chcete-li získat další informace nebo aktualizovat svou verzi programu Nuts & Bolts Registry Pro, kontaktujte společnost Helix Software Company na telefonních číslech (800) 451 0551, (408) 988 3832 nebo na jejím serveru WWW na adrese <http://www.helixsoftware.com>.

**Důležité informace**

Nové funkce aplikace Internet Explorer mohou způsobit, že program Nuts & Bolts Trash Guard nebude správně pracovat se složkou Koš. Chcete-li získat další informace nebo aktualizovat svou verzi programu Nuts & Bolts Trash Guard, kontaktujte společnost Helix Software Company na telefonních číslech (800) 451 0551, (408) 988 3832 nebo na jejím serveru WWW na adrese <http://www.helixsoftware.com>.

### **Důležité informace**

Při práci s aplikací Internet Explorer verze 4.0 nebo vyšší nelze spustit nástroj společnosti IBM Access Aptiva. Na serveru WWW na níže uvedené adrese naleznete kompatibilní verzi pomůcky Access Aptiva a další aktualizované produkty společnosti IBM. Bude třeba zvolit stejný jazyk, který používá váš prohlížeč.

<http://www.us.pc.ibm.com/webcast/ie40/aptiva.html>

### **Poznámka**



Při klepnutí na tento odkaz musíte být přihlášení k síti Internet prostřednictvím poskytovatele služeb síti Internet.

### **Dùležitù informace**

Neinstalujte systém Windows 95, pokud byl již pøedtím instalován systém Windows 98. Žádná z verzí operaèního systému by nebyla funkèní. K systému Windows 95 se mùžete vrátit, pouze pokud jste inovovali systém Windows 95 na systém Windows 98 a uložili systémové soubory systému Windows 95.

### **Návrat k systému Windows 95**

- 1 Klepnìte na tlačítko **Start**, pøejdìte na pøíkaz **Nastavení**, klepnìte na položku **Ovládací panely** a poklepejte na ikonu **Pøidat nebo odebrat programy**.
- 2 Na kartì **Instalovat èi odinstalovat** klepnìte na položku **Odinstalovat systém Windows 98** a potom klepnìte na tlačítko **OK**.

Pokud možnost **Odinstalovat systém Windows 98** na kartì **Instalovat èi odinstalovat** není, nelze se k systému Windows 95 vrátit.

## Důležité informace

Díky změnám provedeným v této verzi systému Windows již není soubor Wininet.dll spojený s určitými programy aktuální. Název souboru Wininet.dll musíte změnit, aby je programy nepoužívaly.

### Přejmenování souboru Wininet.dll

- 1 V programu Průzkumník přejděte do složky, v níž je program nainstalován.
- 2 Najděte soubor Wininet.dll, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte příkaz **Přejmenovat**.
- 3 Zadejte jakýkoli název, který bude v této složce jedinečný, například Wininet.old.  
Přesvědčte se, že přejmenováváte soubor pouze ve složce programů. Nepřejmenovávejte soubor umístěný ve složce Windows.
- 4 Restartujte počítač.

Pokud soubor nelze přejmenovat pomocí programu Průzkumník, proveďte následující kroky:

- 1 Vytiskněte si nebo opište tyto pokyny.
- 2 Klepněte na tlačítko **Start**, zvolte příkaz **Vypnout** a klepněte na přepínač **Restartovat v režimu MS-DOS**.
- 3 V příkazovém řádku přejděte do adresáře, v němž je aplikace instalována. Pokud je například program instalován v adresáři C:\Program Files\MyApp, v příkazovém řádku C:\ zadejte:  
**cd \progra~1\MyApp**  
a stiskněte klávesu ENTER.
- 4 Zadejte:  
**ren wininet.dll wininet.old**  
a stiskněte klávesu ENTER.
- 5 Restartujte počítač stiskem kláves CTRL+ALT+DELETE.

## Důležité informace

Ovladače a nástroje InControl Tools na tomto instalačním disku CD mohou způsobit špatnou práci systému Windows 98.

Systém Windows 98 obsahuje aktualizované ovladače, které jsou instalovány během zavádění systému nebo při zjištění hardwaru. Systém Windows 98 také obsahuje aktualizovaný nástroj InControl Tools, který je kompatibilní s těmito ovladači. Tato pomůcka je pouze aktualizací existujícího nástroje InControl Tools. Ovladače nebudou pracovat bez předchozí instalace z originální diskety nebo disku CD-ROM. Pokud nemáte nástroj InControl Tools máte nainstalován, nečítejte se následujícími pokyny.

Pokud nástroj InControl Tools máte nainstalován, aktualizujte jej pomocí následujících pokynů:

### Instalace nástroje Diamond InControl Tools dodávaného na disku CD Windows 98

- 1 Vložte disk CD Windows 98 do jednotky CD-ROM.
- 2 Klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
- 3 Do pole **Otevřít** zadejte:

**x:\Drivers\Display\Diamond\Disk1\Setup.exe**

kde **x** nahraďte písmenem označujícím jednotku CD-ROM.

Novější ovladače nebo verze nástroje InControl Tools si vyžádejte od odborné pomoci společnosti Diamond na telefonním čísle 541 967 2450 nebo přímo na serveru WWW společnosti Diamond na adrese <http://www.diamondmm.com> a přejděte na stránku Drivers/Firmware v oddílu Support.


### **Důležité informace**

Přehrávač DVD zjištěný systémem Windows může být nekompatibilní se systémem souborů UDF. Zakažte systém souborů UDF, aby mohl být použit systém souborů CDFS.

### **Zákaz systému souborů UDF**

- 1 Klepnutím na tento odkaz spustíte nástroj Konfigurace systému.
- 2 Klepněte na tlačítko **Upřesnit** a v dialogovém okně **Upřesnit nastavení Poradce při potížích** zaškrtněte políčko **Zakázat systém souborů UDF**.

### **Poznámka**

 Nástroj Konfigurace systému lze spustit také tak, že klepnete na tlačítko **Start**, zvolíte příkaz **Spustit** a do pole **Otevřít** zadáte **msconfig**.

## Důležité informace

Pokud během činnosti programu NetXray přepnete počítač do úsporného režimu nebo režimu spánku, nebude program NetXRay po opětovném spuštění počítače pracovat správně.

### Vypnutí režimu spánku

- 1 Klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na příkaz **Nastavení** a klepněte na položku **Ovládací panely**.
- 2 Poklepejte na ikonu **Řízení spotřeby**.
- 3 V seznamu **Vypnout monitor** zvolte možnost **Nikdy**.
- 4 V seznamu **Vypnout pevné disky** zvolte možnost **Nikdy**.
- 5 V seznamu **Úsporný režim** zvolte možnost **Nikdy**.

Pokud změna nastavení nezabrání přepnutí počítače do úsporného režimu nebo režimu spánku, použijte dokumentaci nebo kontaktujte výrobce počítače.

### Poznámka



Pokud některá z položek nebo žádná z nich není na ovládacím panelu **Řízení spotřeby - vlastnosti** zobrazena, není tato funkce počítačem podporována.



**Důležité informace**

Program Nuts & Bolts verze 1.03 a starší nebude v systému Windows 98 pracovat. Aktualizovanou verzi žádejte u společnosti Helix Software Company na jejím serveru WWW na adrese <http://www.helixsoftware.com> nebo na telefonních číslech (800) 451 0551 nebo (408) 988 3832.

**Důležité informace**

Část Zip-Rescue této aplikace v systému Windows 98 nepracuje.

Informace o aktualizované verzi tohoto programu získáte na serveru WWW společnosti Symantec na adrese <http://www.symantec.com> nebo prostřednictvím služby Live-Update na serveru FTP společnosti Symantec.

Další informace získáte ve Spojených státech u společnosti Symantec Corporation na telefonních číslech (800) 441 7234 nebo (541) 345 3322. Mimo USA kontaktujte odbornou pomoc na čísle, které jste obdrželi s kopií tohoto programu.

## Důležité informace

Systém Windows 98 přímo podporuje klávesnice Microsoft Natural Keyboard a Microsoft Natural Keyboard Elite. Z tohoto důvodu není nutné používat software Intellitype. Systém Windows 98 nepodporuje pouze některé funkce, například funkci Keyboard Sounds.

Používáte-li software Intellitype verze 1.0 a verze 1.0 a v programu Intellitype Manager nebo apletu Keyboard control panel použijete funkci „snap-to“, nebude nabídka **Start** fungovat správně. Tento problém vyřešíte pomocí následujícího postupu:

### Vypnutí funkce snap-to

1. Stisknutím kláves CTRL+ESC otevřete nabídku **Start**.
2. Pomocí klávesy ŠIPKA NAHORU vyberte příkaz Nastavení, stisknutím klávesy ŠIPKA VPRAVO vyberte položku **Ovládací panely** a potom stiskněte klávesu ENTER.
3. Pomocí kláves se šipkami vyberte panel **Klávesnice** a potom stiskněte klávesu ENTER.
4. Stiskněte klávesy SHIFT+TAB a potom stisknutím klávesy ŠIPKA VPRAVO vybere kartu **Pointer Activity**.
5. Stiskněte několikrát klávesu TAB a potom stisknutím klávesy MEZERNÍK zrušte zaškrtnutí políčka **Snap pointer to default button in dialog boxes**.
6. Stiskněte dvakrát klávesu TAB a potom stiskněte klávesu ENTER.
7. Zavřete Ovládací panely.

Chcete-li používat software Intellitype v systému Windows 98, nainstalujte program Microsoft IntelliPoint verze 2.2 nebo vyšší. Pokud chcete získat nejnovější verzi programu IntelliPoint a nacházíte v České republice, zatelefonujte na informační službu společnosti Microsoft na číslo (02) 21 51 31 50. Jestliže se nacházíte v USA, můžete aktualizaci získat ze střediska Microsoft Order Desk na číslo (800) 360-7561. Další informace získáte na serveru WWW společnosti Microsoft na adrese <http://www.Microsoft.com>.

**Důležité informace**

Některé funkce aplikace Oracle verze 8 nemusí v systému Windows 98 pracovat správně. Informace o možnostech aktualizace naleznete na serveru WWW společnosti Oracle na adrese <http://www.oracle.com>.

V USA můžete společnost Oracle kontaktovat na telefonních číslech (800) 252 0303 nebo (650) 506 1500. Mimo USA kontaktujte místního zástupce.

**Důležité informace**

Tato verze programu Reachout není kompatibilní se systémem Windows 98 a nebude pracovat správně. Informace o aktualizaci programu a známých problémech získáte na serveru WWW společnosti Stac International na adresách <http://www.stac.com> a <http://support.stac.com>, nebo u odborné pomoci společnosti Stac na telefonních číslech (800) 305 7822 nebo (619) 794 3700.

**Důležité informace**

Program Novaback+ verze 5.0 není se systémem Windows 98 kompatibilní. Informace o problémech kompatibility a jejich možných řešení u této verze získáte na serveru WWW společnosti NovaStor na adrese <http://www.novastor.com> nebo na telefonním čísle (805) 579 6700.

## Důležité informace

Program Mango Medley 97 je se systémem Windows 98 kompatibilní. Program však instaluje starší verzi souboru Cfgmgr32.dll, která může po spuštění počítače způsobit následující chybu:

„RUNDLL. Error loading Powrprof.dll. A device attached to the system is not functioning.“ (Chyba při načítání souboru Powrprof.sll. Zařízení připojené k systému není funkční.)

Tuto chybu odstraníte, když po instalaci programu Medley 97 provedete následující kroky:

- 1 Na hlavním panelu klepněte na tlačítko **Start**, zvolte příkaz **Spustit** a zadejte **SFC.EXE**, čímž spustíte nástroj Kontrola systémových souborů.
- 2 V dialogovém okně Kontrola systémových souborů se přesvědčte, že je zvolený přepínač **Zkontrolovat chyby v souborech** a klepněte na tlačítko **Spustit**.
- 3 Pokud byly soubory Cfgmgr32.dll a Imagehlp.dll nahrazeny staršími verzemi, použijte k obnově obou souborů do složky \Windows\System disk CD-ROM Windows 98.
- 4 Restartujte počítač.

K dispozici je nová verze programu Mango Medley, Mango Medley 98. Další informace získáte na serveru WWW společnosti Mangosoft Corporation na adrese <http://www.mango.com> nebo na telefonních číslech (800) 698 2129 a (970) 522 1582.

**Důležité informace**

Tato verze hry Defiance není kompatibilní se systémem Windows 98. Aktualizované verze, které zajišťují kompatibilitu se systémem Windows 98 a podporu pákového ovladače Force Feedback Joystick jsou k dispozici u výrobce programu. Další informace získáte na serveru WWW společnosti Avalon Hill Games na adrese <http://www.avalonhill.com> nebo na telefonním čísle (410) 426 9600.



### **Dùležité informace**

Tuto verzi hry VRSports Virtual Pool 2 nelze v systému Windows 98 hrát při použití nastavení více než 256 barev. Aktualizovaná verze, kterou lze hrát v plném 16bitovém rozlišení, je k dispozici u výrobce. Chcete-li hru hrát v 8bitovém rozlišení, musíte před jejím spuštěním změnit rozlišení systému Windows na 256 barev. Informace o změně rozlišení barev získáte v nápovědě systému Windows, pokud v kartě Rejstřík zadáte **barvy**.

### **Poznámka**

Pokud použijete ke změně rozlišení na více než 256 barev nabídky ve hře, může hra skončit chybovou zprávou, že je hra Virtual Pool 2 nutné znovu instalovat. Nová instalace však není nutná. Spusťte hru znovu a mělo by být možné pokračovat při rozlišení, které jste používali před provedením jeho změny.

Informace o aktualizacích této verze hry Virtual Pool 2 získáte na serveru WWW společnosti VRSports na adrese <http://www.vrsports.com> nebo na telefonním čísle (714) 553 6678.

### **Důležité informace**

Při instalaci programu Microsoft Bookshelf 1996-1997 máte možnost instalace aplikace Microsoft Internet Explorer verze 2.0. Systém Windows 98 však obsahuje aplikaci Internet Explorer verze 5.0. Pokud provedete instalaci verze 2.0, nemusí některé funkce aplikace Internet Explorer 5.0 pracovat správně.

Pokud při instalaci programu Microsoft Bookshelf 1996-1997 zvolíte možnost Custom (uživatelská instalace), nevolte možnost Internet Explorer ani **Select All** (zvolit vše). Pokud zvolíte možnost **Typical** (typická instalace), nebude aplikace Internet Explorer 2.0 nainstalována.

### **Dùležité informace**

Pokoušíte se nainstalovat verzi systému Windows 98, která je starší než nyní nainstalovaná verze.

Ke starší verzi se můžete vrátit pouze v pøípadì, že jste provedli inovaci z této verze na nyní nainstalovanou verzi a uložili jste soubory systému Windows.

### **Návrat ke starší verzi systému Windows 98**

1. Klepnìte na tlačítko **Start**, pøejdìte na pøíkaz **Nastavení**, klepnìte na položku **Ovládací panely** a potom klepnìte na panel **Pøidat nebo odebrat programy**.
2. Na kartì **Instalovat èi odinstalovat** klepnìte na položku **Odinstalování systému Windows 98** a potom klepnìte na tlačítko **OK**.

Pokud není na kartì **Instalovat èi odinstalovat** zobrazena položka **Instalovat èi odinstalovat**, nelze nainstalovat starší verzi systému Windows 98.

### **Důležité informace**

Neinstalujte tento program v této verzi systému Windows. Tato verze programu je starší než verze, která je součástí systému Windows. Měli byste získat inovovanou verzi programu nebo instalovat verzi obsaženou v systému Windows.

### **Instalace programu obsaženého v systému Windows**

1. V nabídce **Start** přejděte na příkaz **Nastavení** a klepněte na položku **Ovládací panely**.
2. Poklepejte na panel **Přidat nebo odebrat programy** a potom klepněte na kartu **Instalace systému Windows**.
3. Postupujte podle pokynů na kartě.

### **Inovace na systém Windows 2000**

System Windows 2000 obsahuje součásti starší verze aplikace Internet Explorer. Před inovací odinstalujte aplikaci Internet Explorer 5.5. Po instalaci systému Windows 2000 můžete znovu nainstalovat aplikaci Internet Explorer 5.5 a inovovat tak její součásti.

### **Důležité informace**

Neinstalujte tento ovladač hardwaru v této verzi systému Windows. Ovladač je starší než verze, která je součástí systému Windows. Měli byste získat inovovanou verzi ovladače nebo instalovat verzi obsaženou v systému Windows.

### **Instalace ovladače obsaženého v systému Windows**

1. V nabídce **Start** přejděte na příkaz **Nastavení** a klepněte na položku **Ovládací panely**.
2. Poklepejte na panel **Přidat nový hardware**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

### **Inovace na systém Windows 2000**

Před inovací na systém Windows 2000 stáhněte sadu systému Windows 2000 pro inovaci aplikace Internet Explorer 5.5. Tuto sadu pro inovaci můžete stáhnout spuštěním instalace aplikace Internet Explorer 5.5 a výběrem vlastní instalace. Můžete také navštívit server WWW na adrese **Error! Reference source not found.**

### **Inovace na systém Windows 2000**

Při inovaci na systém Windows 2000 bude do počítače nainstalována aplikace Internet Explorer 5.01. Chcete-li prohlížeč inovovat, je nutné znovu nainstalovat aplikaci Internet Explorer 5.5.



