

EPSON spausdintuvø tvarkyklës ESC/P2 spausdintuvams

Pagrindiniame lange naudodamiesi pasirinkimo meniu langeliais Jūs galite nurodyti svarbiausius parametrus, tokius kaip spausdinimo kryptis, popieriaus padaviklis arba tiesioginis popieriaus pateikimas. Išsamiai spausdintuvo parametrai gali būti nurodomi meniu komandomis Parametrai, Lapo matmenys, Spausdinimo režimai ir ^driftai. Nustatytus spausdintuvo tvarkyklës parametrus Jūs galite áraðyti naudodami parametrø meniu.

Popieriaus ðaltinis: Parinkite popieriaus pateikimo bûdà, kuris bus naudojamas. Jis priklauso nuo Jûsø spausdintuvo galimybiø.
Rankinis- Popierius ádedamas rankiniu bûdu tiesiogiai á spausdintuvà atskirais lapais.
1 padaviklis - Popieriaus lapus po vienà spausdintuvui pateikinëja pirmasis padaviklis.
2 padaviklis - Popieriaus lapus po vienà spausdintuvui pateikinëja antrasis padaviklis.
Abu padavikliai - Ið pradþiø popieriø pateikinëja pirmasis padaviklis, paskui antrasis.
Jei nustatytas "Rankinis" popieriaus pateikimo bûdas, tai spausdinimà valdanëioji programa pateikia praðymà patvirtinti, kad popieriaus lapas tikrai ádëtas á spausdintuvà.

Lapo formatas: Ðá langelá naudokite popieriaus lapo formatui nurodyti. Formatas jau galëjo būti nurodytas naudojant popieriaus formato meniu.
Meniu "LAPO MATMENYS" leidþia nurodyti Jûsø turimø lapø matmenis.

Spausdinimo režimas: Ðá langelá naudokite norëdami gauti prieš tai išvardintus spausdinimo režimo parametrus. Spausdinimo režimo parametrai nurodomi naudojant meniu "SPAUSDINIMO REÐIMAI".

Kryptis: **horizontalioji:** vaizdas spausdinamas skersai lapo.
vertikalioji: vaizdas spausdinamas išilgai lapo (t.y. pasuktas 90 laipsniø kampu). Ði galimybë labai svarbi spausdintuvams, neturintiems galimybės spausdinti ant gulsëio lapo. Pavyzdþiui, norëdami atspausdinti spaudiná vertikaliàjà kryptimi (t.y. pasuktà 90 laipsniø kampu), turime parinkti A4 lapo vertikaliàjà kryptá taikomojoje programoje bei analogiðkà kryptá tvarkyklëje.

Ið meniu iðeinama paspaudus mygtukà **Viskas**. **Visos** parametrø reikðmës bus automatiðkai uþraðytos.
Paspaudus mygtukà **Nutraukti**, taip pat iðeinama iš meniu, taèiau **visos** parametrø reikðmës lieka **nepakeistos**.
Paspaudus mygtukà **Pagalba**, pateikiama pagalbinië informacija.

Papildomos galimybës:

- (Parametrø langas) spausdintuvo parametrams parinkti.
- (Lapo matmenø langas) vartotojo apibrëptiems lapo matmenims nurodyti.
- (Ðriftø langas) spausdintuvo ðriftams parinkti.
- (Spausdinimo režimø langas) optimaliems spausdinimo parametrams parinkti.
- (Parametrø reikðmiø langas) spausdintuvo tvarkyklës parametrams išsaugoti.

"Parametrø" langas

Ðià parametrø nustatymo funkcijà naudokite spausdintuvo tvarkyklei suderinti su papildomai ádiegta áranga. Ásitikinkite, kad visi veiksmi atlikti papingsniui pagal spausdintuvo apraðe pateiktus nurodymus. Papildomos árangos charakteristikø rûðys bei kiekis ávairiems spausdintuvams yra skirtingi.

Spausdintuvas: Èia Jûs rasite nurodytà jau ádiegtà spausdintuvà. Norëdami ádiegti papildomus spausdintuvus, Jûs turite juos nurodyti diegimo meniu. Spausdintuvø tvarkyklø bylos neraðomos á diskà po kelis kartus jos yra bendros visiems spausdintuvo modeliams.

Popieriaus padaviklis: Bakstelkite èia, norëdami nurodyti, naudojamà popieriaus pateikimo spausdintuvui bûdà. Priklausomai nuo spausdintuvo modelio, galima pasirinkti popieriaus padavimà vienu padavikliu arba dviem padavikliais.

Ið meniu iðeinama paspaudus mygtukà **Viskas**. Parametrø reikðmës bus automatiðkai uþraðytos.

Paspaudus mygtukà **Nutraukti**, taip pat iðeinama ið meniu, taèiau visos parametrø reikðmës lieka nepakeistos.

Paspaudus mygtukà **Pagalba**, pateikiama pagalbinë informacija.

"Lapo matmenø" meniu

Vartokite meniu Lapo matmenys nurodyti būtina informacijà apie popieriaus formatus, kuriuos leidžia naudoti konkretus spausdintuvas. Jūs galite pasirinkti visus lapo formatus, kurie numatyti spausdintuvui, arba apibrèpti Jūsø turimø popieriaus lapø matmenis.

Norèdami apibrèpti savo turimø popieriaus lapø matmenis, atlikite tokius veiksmus:

1. Redaguodami pasirinktinio meniu langelà, jūs galite nurodyti lapo formato pavadinimà. Pasirinktinio meniu langeliai, kuriø redaguoti neleidžiama, turi iðkylanèiuosius meniu, kuriuose tenka pasirinkti reikðmæ. Tai negalioja popieriaus formato nustatymo langeliui.
2. Nurodæ lapo pavadinimà NESPAUSKITE RETURN klaviðo.
3. Vartotojo apibrèptiems popieriaus formatams lapo plotis turi būti nurodomas be perforavimo juostos.
4. TAB klaviðu arba pele perkeltite þymeklà á langelà, kuriame nurodomi lapo formato matmenys.
5. Visuose meniu galima naudoti ðiuos matavimo vienetus: centimetrus (cm), colius (inch), cicerus (pika), punktus (points) ir taðkelius (pixel).

Lapo dydis: Parodo Jūsø apibrèpto lapo formato pavadinimà arba matmenis. Naudodamiesi TAB klaviðu pereikite á kità laukelà (tik NESPAUSKITE RETURN klaviðo!).

Dydis: Parodo Jūsø apibrèpto lapo matmenis: ilgá ir aukðtà.

(Matavimo vienetai): Matavimo vienetai gali būti nurodomi tik centimetrais, coliais, taðkeliais, cicerais arba punktais.

Paðalinti: Ðà mygtukà spauskite norèdami paðalinti pasirinkimo meniu langelyje nurodytà lapo formatà. Tuomet duomenys apie Jūsø apibrèptà lapo formatà bus sunaikinami neatstatomai. Standartiniai parametrai tvarkyklèje gali būti atkuriami paspaudus mygtukà ATSTATYTI.

Atstatyti: Norèdami atkurti standartinius lapo formatus, paspauskite ðà mygtukà.

Ið meniu iðeinama paspaudus mygtukà **Viskas**. Visos parametrø reikðmës bus automatiðkai uþraðytos.

Paspaudus mygtukà **Nutraukti**, taip pat iðeinama ið meniu, taèiau visos parametrø reikðmës lieka.

Paspaudus mygtukà **Pagalba**, pateikiama pagalbinië informacija.

"Spausdinimo režimai"

Spausdinimo režimų langas leidžia išsaugoti atskiras spausdinimo parametrų reikšmes vienu vardu. Šios parametrų reikšmės prieinamos tiesiogiai iš pagrindinio meniu. Parinkite tinkamus vardus, kad lengvai suprastumėte, kokius parametrus jiems paskyrėte.

Pavyzdys:

Spausdinimo režimo, pavadinto "Graphics", apibrėžimas:

1. Tikslumas: labai aukštas (360 X 360 taškų colių)
2. Spausdinimo kokybė: Rašomosios mašinėlės
3. Spalvų nustatymas: ESC/P2 spausdintuvai spausdina tik viena spalva, todėl spalvų pasirinkti negalima.
4. Sodrumas: 60 %. Norint gauti geresnę spausdinimo kokybę, sodrumo laipsnį reikia didinti.
5. Paspauskite mygtuką VISKAS tuomet bus išsaugomos parametrų reikšmės "Graphics" vardu.

Jei Jūsų programa reikalauja pakeisti spausdinimo režimą, tai galite atlikti tik iš pagrindinio meniu (bet ne iš papildomo meniu). Pagrindiniame lange pasirinkite atitinkamą spausdinimo režimą, kad tiesiogiai būtų aktyvintos išsaugotosios reikšmės.

Pasirinkimas: Parodo išsaugotųjų parametrų reikšmių pavadinimą. Paspausdami TAB klavišą pereisite į tolesnį lauką.

Tikslumas: Grafinei informacijai spausdinti pasirinkite vieną iš šių skiriamųjų gebų: 360 x 360, 180 x 180, 90 x 90 arba 360 x 360 taškų colių.

Dėmesio:

Jei yra pasirinktas 360 x 360 arba 180 x 180 taškų colių tikslumas, tai spausdintuvo tvarkyklė suspaudžia informaciją ir siunčia ją į spausdintuvą. Spausdintuvą informaciją išskleidžia spausdinimo metu. Spausdintuvui dirbant taškiniu spausdinimo režimu, negalima panaudoti jo vidinio šriftų tekstams spausdinti. Grafika ir tekstas, naudojant vidinius šriftus, negali būti spausdinami vienu metu. Dirbant grafikos režimu, šriftai spausdinami kaip grafika.

Spausdinimo kokybė: Pasirinkite spausdinimo kokybę: rašomosios mašinėlės arba juodažaltinė.

Juostelė: Nurodo naudojamą spalvotosios kasetės tipą. Pasirinkite vienspalvę arba spalvotą.

Pastarąją reikšmę galite pasirinkti tik turėdami spalvotąją spausdintuvą.

Sodrumas: Ši komanda naudojama grafikos sodrumui nustatyti.

Jei sodrumo laipsnis - 100%, spausdinami visi į spausdintuvą atsiųsti grafikos taškai. Kai kuriais atvejais tai netikslinga, nes naudojant didelį kiekį rašalo kai kurie taškai gali susilieti. Dėl to dideli grafikai piešiniai ir TrueType šriftai gaunami nešvarūs.

Jei sodrumo laipsnis mažesnis negu 100 %, specialus algoritmas nustato, kurie taškai nebus spausdinami. Tačiau tai neiškreipia grafikos vaizdo. Taikant šią metodą, gaunamas aiškesnis ir tikslesnis vaizdas.

Raštinis,

Toninis:

Spausdintuvo tvarkyklė leidžia naudoti du grafikos spausdinimo algoritmus:

- 1) "toninis": pūstiniai ir spalvos gaunami spausdinant skirtingo dydžio taškus.
- 2) "raštinis": pūstiniai ir spalvos gaunami naudojant skirtingus užpildymo šablonus.

Spartusis režimas: Ájungus óá-režimà, labai padidinamas informacijos siuntimo ið kompiuterio á spausdintuvà greitis. Jei dirbant iðkyla siuntimo problemø, óá režimà derëtø iðjungti. Óá režimà reikëtø naudoti, jeigu jûsø kompiuterio pagrindinë atmintis yra labai maþa (maþiau negu 6 MB) arba jei reikia spausdinti didelá kieká grafiniø duomenø.

Paðalinti: Paspaudus óá mygtukà, neatstatomai iðtrinama visa informacija apie konfigūracijà, nustatyta lauke Pasirinkti". Jums reikës ið naujo nustatyti visus parametrus.

Ið meniu iðeinama paspaudus mygtukà [Viskas](#). Visos parametrø reikðmës bus automatiðkai uþraðytos.

Paspaudus mygtukà [Nutraukti](#), taip pat iðeinama ið meniu, taèiau visos parametrø reikðmës lieka nepakeistos.

Paspaudus mygtukà [Pagalba](#), pateikiama pagalbinë informacija.

Langas "Driftø pasirinkimas"

Jūsø spausdintuvas pajëgus naudoti daugybë skirtingo ploëio driftø su ávairiais pøpymiais, pavyzdþiui, su ðeðëliais, kontûrinis ir t.t. Jei tvarkyklë nesiûlo visø driftø jûsø programai, tai tik todël, kad programos driftø pasirinkimo langas taptø labai sudëtingas, nes Jûs turite per daug driftø. Be to, tai sulëtintø Jûsø programos darbà bei bûtø naudojama per daug atminties. Dël ðiø prieasëiø tvarkyklë leidþia ákelti á atmintà bei rodo tik tuos driftus, kuriuos naudoja Jûsø programa (pavyzdþiui, Windows Write leidþia ákelti ne daugiau kaip 128 driftus).

Keiëiamojo dydþio driftai:

Nauji EPSON ESC/P2 spausdintuvai turi 2 arba 4 vidinius keiëiamojo dydþio driftus. Jie gali pagreitinti dokumentø spausdinimà. Drifto dydis gali kisti nuo 8 iki 32 punktø. Spausdintuvo tvarkyklë automatiðkai parenka tinkamiausius driftus taip, kad vaizdas ekrane ir atspausdintas vaizdas sutaptø. Lange "Driftø pasirinkimas" galima pasirinkti driftus, jø dydà bei pøpymius (pavyzdþiui, su ðeðëliais, kontûrinis).

Dëmesio:

Jei yra pasirinktas 360 x 360 arba 180 x 180 taðkø colyje vaizdo tikslumas, spausdintuvo tvarkyklë informacijà suspaudþia (compresses) ir siunëia jà á spausdintuvà. Spausdintuvas jà iðskleidþia (decompresses) spausdinimo metu. Taðkinis spausdinimo rëþimas (raster mode) ir teksto spausdinimas, naudojantis vidiniais spausdintuvo driftais, yra nesuderinami. Dël technisø prieasëiø grafika ir vidiniai spausdintuvo driftai negali bûti naudojami vienu metu. Dirbant taðkinio spausdinimo rëþimu tekstas spausdinamas kaip grafika.

Naujø driftø parinkimas:

1. Nenurodþius reikðmiø siûlomi Sans Serif ir Roman.
2. Ið sàraðo Driftø pasirinkimas iðrinkite vienà driftà, pvz.: Prestige. Drifto pavadinimas bus rodomas kita spalva.
3. Pasirinkite atstumus tarp simboliø. Tai atlikus, pasirinktas driftas bus átrauktas á naudojamø driftø sàraðà.
4. Pasirinkite naudosimus driftø pøpymius: normalus, su ðeðëliais, kontûrinis, kontûrinis su ðeðëliais.
5. Ðie pøpymiai bus prijungti driftø sàraðe prie pasirinktojo driftø.
6. Pakartokite ðiuos veiksmus su kiekvienu driftu.
7. Paspauskite mygtukà VISKAS. Dabar ðiuos driftus galësite naudoti ávairiose Windows programose.

Drifto-pasirinkimas: Ðiame lange parodomi visi driftai, kuriuos leidþia pasirinkti jûsø spausdintuvas. Jais dar negali naudotis Windows programos.

Dydþio-pasirinkimas: Nustato atstumus tarp simboliø konkretiems driftams.

Driftø-stiliai: Nustato driftø pøpymius: normalus, su ðeðëliais, kontûrinis, kontûrinis su ðeðëliais.

A. Driftø-sàraðas: Windows programos gali naudoti ëia iðvardintus driftus. Pasirinkdami driftus, atkreipkite dëmesà á tai, kad dauguma Windows programø gali naudoti ne daugiau kaip 128 driftus.

Apskritai ėriftø kiekis neturëtø bûti didesnis up 64.

Đalinti: Paspaudus ðá klaviðà ið ėriftø sàraðo paðalinamas nereikalingas ėriftas.

Ið meniu iðeinama paspaudus mygtukà [Viskas](#). Visos parametrø reikðmës bus automatiðkai upraðytos.

Paspaudus mygtukà [Nutraukti](#), taip pat iðeinama ið meniu, taèiau visos parametrø reikðmës lieka nepakeistos.

Paspaudus mygtukà [Pagalba](#), pateikiama pagalbinë informacija.

"Parametrø reikðmiø" langas

Parametrø reikðmiø dialogo langas leidpia iðsaugoti visas spausdintuvo tvarkyklës parametrø reikðmes. Surinkite vardà ir bakstelkite á komandà Iðsaugoti. Vèliau, nurodþius ðà vardà, bus galima pasirinkti ðias parametrø reikðmes.

Paspaudus Paðalinti mygtukà, bus **negráptamai** iðtrintos parametrø reikðmës.

