

Der Installationsassistent wird Sie bei der Installation der Windows 95 Treiber für Ihre **ELSA WINNER** Grafikkarte unterstützen. Bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.

**Was möchten Sie jetzt tun?**

{button ,JI('`SU\_INSTALL\_FIRST')} [Erstinstallation](#) der **ELSA WINNER** Treiber.


{button ,JI('`SU\_INSTALL\_UPDATE')} Aktualisieren der **ELSA WINNER** Treiber ([Update](#))

{button ,EF('liesmich.txt','1,')} [letzte Informationen](#) zum Treiber lesen (LIESMICH.TXT).

Klicken Sie auf eine der Schaltflächen vor den Auswahlpunkten oder bewegen Sie sich mit Hilfe der TAB-Taste zwischen den markierten Wörtern und drücken Sie dann ENTER.

Um die **ELSA** Grafiktreiber installieren zu können, muß die **ELSA WINNER** Grafikkarte bereits im Computer eingebaut worden sein. Bei der Installation von Windows 95 bzw. nachdem die **ELSA WINNER** Grafikkarte im Rechner eingebaut wurde, wird in der Regel automatisch ein S3 Grafikchip erkannt und ein entsprechender Treiber von Microsoft installiert.

**Kein Mauszeiger sichtbar?**


Dann markieren Sie mit Hilfe der TAB-Taste diesen Knopf  und drücken Sie dann ENTER.

---


{button „JI(‘,`SU\_INSTALL‘)} Um mit der Installation fortzufahren, klicken Sie hier!

Wenn Sie mit den Microsoft Windows 95 Display Treibern keinen Mauszeiger sehen, haben Sie wahrscheinlich eine neuere Karte der **WINNER 2000** Serie oder eine **GLoria** im Einsatz.  
Die auf diesen Karten befindliche RAM-DAC wird von den Microsoft-Treibern nicht korrekt erkannt. Deswegen funktioniert der Hardware-Cursor nicht.

---

Um für die Zeit der Installation einen Software-Cursor zu aktivieren, markieren Sie mit Hilfe der TAB-Taste diesen Knopf  und drücken Sie dann ENTER.

Die einfachste Art, schnell einen Softwarecursor einzustellen, ist unter Windows 95 die Verwendung einer Mausspur.

- 1 Markieren Sie diesen Knopf , und drücken Sie ENTER, um den Dialog *Eigenschaften von Maus* zu öffnen.
- 2 Aktivieren Sie die Seite *Bewegung* (<SHIFT-TAB>,<RECHTS>,<RECHTS>)
- 3 Markieren Sie die Box *Mausspur anzeigen* (ALT-A).  
Damit ist ein Software-Cursor aktiviert.
- 4 Drücken Sie *Übernehmen* oder OK

Bitte vergessen Sie nicht, die Mausspur nach der Installation der **ELSA WINNER** Treiber weider zu deaktivieren, da der Software-Cursor Performance-Verluste verursacht

---

{button ,JI(';'SU\_INSTALL')} Um mit der Installation der Grafiktreiber fortzufahren, klicken Sie hier!


Die Installation über vorhandene **ELSA WINNER** Grafiktreiber erfordert keine besonderen Vorkehrungen.

Änderungen gegenüber vorherigen Treiberversionen finden Sie in der Datei LIESMICH.TXT  
{button ,EF('liesmich.txt','1,')} Klicken Sie hier, um die Datei LIESMICH.TXT zu öffnen.

---

{button ,JI('SU\_INSTALL')} Um mit der Installation der Grafiktreiber fortzufahren, klicken Sie hier!

Die Installation der Grafiktreiber erfolgt über die Standard Windows 95 Installationsprozedur. Bitte folgen sie den Anweisungen, um die **ELSA WINNER** Windows 95 Display Treiber zu installieren

- 1 Klicken Sie hier , um dem Dialog *Eigenschaften von Anzeige* zu öffnen.
- 2 Klicken Sie auf den Button *Konfiguration ändern...*
- 3 Klicken Sie auf den Button *Ändern...* im Feld *Grafikkarte*.
- 4 Drücken Sie *Diskette...* und tippen Sie dann **A:** bzw den Pfad zu den Treiberdateien auf der **ELSA** CD ein.
- 5 Wählen Sie aus der Liste Ihre Grafikkarte aus und bestätigen Sie mit OK.

Damit werden die Treiberdateien kopiert.

---

{button ,JI(';'SU\_MONITOR')}Klicken Sie hier, falls Sie noch keinen Monitor angegeben haben und keinen ELSA Monitor besitzen.  
{button ,JI(';'SU\_MONITOR\_ELSA')} Klicken Sie hier, falls Sie einen ELSA Monitor besitzen.  
{button ,JI(';'SU\_MONITOR\_ELSA')} Klicken Sie hier, falls Sie den ELSA MULTIman Dispatcher als Display Treiber angegeben haben.

Um zu verhindern, daß Ihr Monitor durch überhöhte Bildfrequenzen zerstört wird, muß unter *Eigenschaften von Anzeige* immer auch ein Monitor angegeben werden

- 1 Klicken Sie auf den Button *Ändern* im Feld *Bildschirm*.
- 2 Wählen Sie die Option *Alle Modelle anzeigen*.
- 3 Wählen Sie in der linken Liste den Hersteller aus und auf der rechten Seite Ihren Monitor aus.
- 4 Falls Ihr Monitor nicht in der Liste ist, wählen Sie *Standardbildschirmtypen* und ein entsprechendes Modell aus.
- 5 Klicken Sie OK.

---

{button „JI(“,`SU\_INSTALL\_FINISH“)} Klicken Sie hier, um die Installation der Treiber zu beenden.

Wenn sie einen ELSA Monitor besitzen oder den ELSA Mehrschirmdispatcher MULTIman verwenden, führen Sie folgende Schritte durch:

- 1 Klicken Sie auf den Button *Ändern* im Feld *Bildschirm*.
- 2 Klicken Sie *Diskette...* und tippen Sie dann **A:** bzw den Pfad zu den Treiberdateien auf der **ELSA** CD ein.
- 3 Wählen Sie aus der Liste den ELSA Monitor aus, oder **MULTIman**, wenn Sie den MULTIman verwenden.
- 4 Klicken Sie OK.

---

{button ,JI(';SU\_INSTALL\_FINISH')} Klicken Sie hier, um die Installation der Treiber zu beenden.



Klicken Sie *Schließen* im Dialog *Konfiguration ändern*.

Damit ist die Installation der **ELSA WINNER** Display Treiber beendet.

Klicken Sie nun noch auf *Übernehmen* oder *Schließen*.

Nach dem erforderlichen Neustart von Windows sind die **ELSA WINNER** Windows 95 Display Treiber aktiv.

