

# Instrukcja obsługi programu DDI Dekompresor<sup>®</sup> wersja 2.2

*Autor : Adamczyk Michał*

Dokument stworzony w Word 97

## SPIS TREŚCI...

- [1.Zastosowanie programu.](#)
- [2.Jak rozpakować pliki.](#)
- [3.Jak dostosować opcje dekompresji.](#)
- [4.Opis klawiszy funkcyjnych.](#)
- [5.Porady.](#)
- [6.O programie ....](#)

## 1. Zastosowanie programu

Program DDi Dekompresor<sup>®</sup> służy do rozpakowywania plików *ddi* (używanych przez DiskDupe) bezpośrednio na twardy dysk.

Na pewno każdy użytkownik ma gdzieś w swoich zbiorach stare archiwa *ddi*, których rozpakowanie za pomocą programu DiskDupe było dość uciążliwe. Teraz z pomocą DDi Dekompresor<sup>®</sup> praca z tego typu plikami stanie się o wiele łatwiejsza i szybsza. Program zawiera wiele funkcji pomocniczych, znacznie ułatwiających pracę np.: katalogi ulubione, automatyczne wyszukiwanie plików itp.

### Spis treści

## 2. Jak rozpakować pliki ?

### **Aby rozpakować pliki należy:**

- 1.Najpierw zlokalizować katalog źródłowy. W tym celu należy po prostu przejść do odpowiedniego katalogu lub użyć funkcji automatycznego szukania plików (klawisz F5), a wtedy program sam znajdzie katalogi zawierające pliki *ddi*. Wystarczy już tylko wybrać interesujący nas katalog z wyświetlonej listy
- 2.Kiedy już jesteśmy w interesującym nas katalogu, należy nacisnąć klawisz F4, jeżeli chcemy rozpakować wszystkie pliki z bieżącego katalogu, lub najeżdżać „belką” na odpowiedni plik i nacisnąć klawisz ENTER, jeżeli chcemy rozpakować tylko ten jeden plik.
- 3.Następnie ukaże się okno z wyborem katalogu docelowego. Po wybraniu katalogu rozpocznie się rozpakowywanie plików.

To już wszystkie czynności jakie należy wykonać, aby rozpakować pliki. Na zakończenie program wyświetla informacje o poprawności dekompresji.

### Spis treści

### 3. Jak dostosować opcje dekompresji ?

Aby ustawić opcje dekompresji należy nacisnąć klawisz F6.  
Pojawi się wtedy menu wyboru opcji :

**1. Katalog ulubiony** = Należy tu podać swój ulubiony folder do którego mamy łatwy, szybki dostęp; znacznie usprawniający pracę.

**2. Katalog roboczy** = Katalog w którym program trzyma tymczasowe pliki.  
Domyślnie wybrany jest katalog bieżący.

**3. Opcje podkatalogów** = Należy określić czy wszystkie pliki zostaną rozpakowane do jednego katalogu czy każdy plik do osobnego podkatalogu.

**4. Usuwanie plików** = Opcja dotycząca usuwania plików źródłowych po dekompresji.

**5. Zabezpieczenie hasłem** = Zabezpieczenie uruchomienia programu.

**6. Wyłączenie hasła** = Wyłączenie hasła.

#### Spis treści

### 4. Opis klawiszy funkcyjnych.

Opis klawiszy dostępnych w głównym panelu programu.

**ENTER** = zmiana katalogu lub wybranie pliku.

**ESC** = wyjście z programu.

**F1** = Pomoc.

**F2** = Umożliwia zmianę bieżącego napędu.

**F3** = Powoduje natychmiastowe przejście do Ulubionego Katalogu.

**F4** = Rozpakowanie wszystkich plików z bieżącego katalogu.

**F5** = Automatyczne wyszukiwanie plików ddi.

**F6** = Ustawienie opcji programu.

**F7** = Tradycyjny DOS shell.

**F10** = Wyjście z programu.

#### Spis treści

## 5. Porady

Najczęstsze problemy pojawiające się podczas pracy z programem

- Program nieprawidłowo działa jeżeli zostanie uruchomiony bezpośrednio z płyty CD. Należy przegrać go na twardy dysk do dowolnego folderu i usunąć atrybuty Read-Only.
- Problemy mogą pojawiać się z powodu zbyt małej pamięci operacyjnej. Potrzeba około 1400 Kb pamięci RAM
- Nie można rozpakować plików ddi umieszczonych na płycie CD. Należy je wcześniej zgrać na twardy dysk do jednego katalogu.
- Jeżeli pracujesz w systemie Windows 95 program należy uruchomić poprzez skrót ddi.pif
- Inne błędy mogą pojawiać się na skutek nieprawidłowych ustawień, źle podanych ścieżek itp.

### Spis treści

## 6. O programie...

**DDi Dekompresor<sup>®</sup>**

Wersja 2.2

Copyright © 1998 Michał Adamczyk

Program ten jest w pełnej funkcjonalnej wersji, bez żadnych ograniczeń czasowych. Jest w pełni za darmo! Nie wymaga żadnych opłat ani rejestracji.

**ADAMCZYK MICHAŁ**

**Aleja 600 lecia 68/5**

**Sochaczew 96-500**

**Tel. (0-46) 86-294-60**

**[Powrót do początku.](#)**